MOBILE2PC

Р Ъ К О В О Д С Т В О

Windows · v3.4.0

MA FA Global V.O.F. · info@mobile2pc.com

КАКВО ПРАВИ

Каква е тази програма?

Mobile2PC е **една програма**, която свързва твоя Android телефон или таблет с компютъра. Показва екрана на устройството на компютъра, позволява управление с мишка и клавиатура, прехвърля файлове в двете посоки и показва известията и входящите SMS на компютъра.

Освен ежедневната проверка за обновления, безплатната версия Normal **не се свързва** нито с интернет, нито с какъвто и да е сървър. Ключ Pro/Pro Max се **активира веднъж през интернет** при първото въвеждане. Ежедневната употреба не изисква интернет; лицензът се подновява накратко онлайн приблизително веднъж месечно, а без интернет програмата работи още 30 дни. Безжичният режим стига само до твоя телефон в твоята Wi-Fi мрежа. Без акаунт, без абонамент.

КАКВО МОЖЕШ ДА ПРАВИШ

Виж и управлявай екрана

Екранът се отваря в отделен прозорец на компютъра; докосвай, плъзгай и пиши с мишка и клавиатура. Отваряй приложения, играй игри.

Телефонът остава свободен, докато играеш PRO NORMAL: 10 МИН/ДЕН

С ОТДЕЛЕН ЕКРАН избраното приложение се отваря в пълен размер на отделен екран в телефона; собственият екран на телефона остава свободен.

Премествай файлове

От компютъра към телефона и обратно; работи и влачене и пускане. Еднакви имена не се презаписват, а стават „име (2)“.

Чети известия и SMS

Виж известията и входящите SMS на телефона като карти на екрана на компютъра.

Продължи безжично PRO

Първата връзка е с кабел; после продължаваш през същата Wi-Fi мрежа.

Архивирай и синхронизирай PRO MAX

Копирай снимки и видео на компютъра (само новите); синхронизирай папка в двете посоки. Без облак.

КАКВО ТИ ТРЯБВА

Компютър с Windows 10 или 11 (64-bit) с около 37 MB свободно място · Android телефон или таблет: Android 5.0 или по-нов (Android 11 или по-нов за звук и ОТДЕЛЕН ЕКРАН) · USB кабел, който пренася данни (за първата връзка). Интернет: за изтегляне на програмата и за еднократно активиране на ключ Pro/Pro Max. Лицензът се подновява накратко онлайн приблизително веднъж месечно. Програмата е за **Android**; с iPhone не работи.

ПЪРВИ ПЪТ

Настройка и подготовка на устройството

Отваряне на програмата

Щракни двукратно върху **Mobile2PC.exe**; не е нужна инсталация. Дръж папката **scrcpy** до него. Ако Windows напише "непознат издател": **Още информация > Изпълняване въпреки това** (програмата е подписана с наш собствен сертификат; понеже не е закупен сертификат, се появява това предупреждение).

Помощник за настройка


При първото стартиране илюстрован помощник в 5 стъпки подготвя телефона стъпка по стъпка и сам продължава, щом телефонът бъде открит. За да го отвориш отново: **ИНСТРУМЕНТИ > ПОМОЩНИК ЗА НАСТРОЙКА**.

СТЪПКА	КАКВО ДА НАПРАВИШ НА ТЕЛЕФОНА
1. Режим за програмисти	Настройки > Всичко за телефона > Информация за софтуера: докосни "Номер на компилацията" **7 пъти**. (При Pixel/Motorola е направо под "Всичко за телефона", при Xiaomi — в "Всички спецификации".)
2. USB отстраняване на грешки	Настройки > Опции за програмисти > **USB отстраняване на грешки**: ВКЛ. Сиво при Samsung: Сигурност и поверителност > Автоматично блокиране > ИЗКЛ.
3. Включи кабела	Свържи телефона с USB кабел за **данни**. В прозореца избери "Винаги да се разрешава от този компютър" > **РАЗРЕШАВАНЕ**.


СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР (ГОРНА ЛЕНТА)

Червено	Телефонът не е свързан. Провери кабела и стъпките по-горе.
Жълто	Телефонът е видим, но чака потвърждение. Потвърди прозореца "Разрешаване" на телефона.
Зелено	Свързан и готов. Индикаторът в средата на раздел ЕКРАН също става зелен и пише "телефонът е готов"; натисни СВЪРЗВАНЕ.

Пръстенът на батерията вдясно в горната лента показва заряда на телефона и дали се зарежда. Изборът на език е долу вляво и го има във всяка версия (26 езика); програмата стартира на езика на компютъра и запомня избора ти.









Настройка и подготовка на устройството


1. Режим за програмисти




2. USB отстраняване на грешки



USB отстраняването на грешки е сиво




3. Включи кабела



ЕКРАН — управлявай телефона от компютъра

БУТОН / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ	КАКВО ПРАВИ
1 **СВЪРЗВАНЕ**	Отваря екрана на телефона в **отделен прозорец**. Докосвай/плъзгай с мишката, пиши с клавиатурата.
2 **УГОЛЕМИ + / НАМАЛИ - / НА ПРЕДЕН ПЛАН**	Уголемява/намалява прозореца на телефона (пропорциите се запазват) или го извежда на преден план.
3 **Ctrl + влачене**	За мащабиране **вътре** в игра/приложение: в прозореца на телефона задръж Ctrl + влачи с левия бутон на мишката.
4 **ЗАТВОРИ**	Затваря прозореца на телефона (видеозаписът се завършва правилно).
5 **СНИМКА НА ЕКРАНА**	Запазва текущия екран на телефона като PNG в **Работен плот > Mobile2PC**.
6 **ОТВОРИ ЕКРАНА ОТНОВО / F5**	Когато прозорецът на телефона се затвори с X или връзката прекъсне, програмата излиза отпред и в средата се появява този бутон. Щракни го или натисни **F5**: отваря се отново със същите настройки, а при ОТДЕЛЕН ЕКРАН — със **същото приложение**; списъкът не се показва. Ако си затворил със ЗАТВОРИ, бутонът не се появява; използвай СВЪРЗВАНЕ.
7 **ЕКРАН ИЗКЛЮЧЕН / БЕЗ ЗВУК**	Затъмнява собствения екран на телефона (батерия/поверителност) / не изпраща звука на телефона към компютъра. Ако го промениш при отворен прозорец, прозорецът се отваря отново сам с новата настройка.
8 **ОТДЕЛЕН ЕКРАН** PRO NORMAL: 10 МИН/ДЕН	Приложението се отваря на отделен екран в телефона; телефонът остава свободен. Подробности на следващата страница.
9 **ЗАПИС НА ВИДЕО** PRO	Записва екрана по време на връзката като mp4 в **Работен плот > Mobile2PC**. Ако записът изобщо не е започнал, празният файл се изтрива и това се отбелязва в дневника на ИНСТРУМЕНТИ.
10 **ГЕЙМПАД** PRO	Предава на телефона геймпад, свързан към компютъра (играта трябва да поддържа геймпад).
11 **КЛИПБОРД** PRO	Споделя копирания текст между двете устройства. В Pro е включено по подразбиране.

Бутоните, които ги няма в твоята версия, са **сиви с катинар**; щракването не пуска функцията, а отваря панела за покупка (виж "Версии и лиценз").



ОТДЕЛЕН ЕКРАН — телефонът остава свободен, докато играеш

Включи и избери приложението

В раздел ЕКРАН включи **ОТДЕЛЕН ЕКРАН**, после натисни **СВЪРЗВАНЕ**. Отваря се прозорецът **"ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОТДЕЛНИЯ ЕКРАН"**: приложенията на телефона са изброени на езика на телефона; филтрирай с полето **Търсене:**. Избери едно и натисни **ОТВОРИ** (или двоен клик): приложението се отваря **в пълен размер** на отделния екран, както на телефона. **РАБОТЕН ПЛОТ** отваря виртуалния работен плот на телефона без приложение (подобно на DeX при Samsung). **ОТКАЗ** затваря прозореца. Следващия път последното избрано приложение е вече маркирано; ако списъкът не може да се прочете, отвори с РАБОТЕН ПЛОТ.

За какво служи и ограничения

Приложението работи на **отделен екран в телефона**, а картината му идва на компютъра; собственият екран на телефона остава свободен: междувременно можеш да ползваш WhatsApp, да се обадиш или да отговориш на обаждане. Ако затвориш прозореца, приложението не се губи; то се премества на основния екран на телефона. **Изисква Android 11 или по-нов**; някои производители блокират допълнителни екрани. При включен ОТДЕЛЕН ЕКРАН, ЕКРАН ИЗКЛЮЧЕН се игнорира. По време на разговор звукът на играта може да спре на компютъра (Android може да блокира звука при обаждане); картината продължава.

Банковите приложения изглеждат черни

Банковите и някои платежни приложения блокират дублирането на екрана си **от съображения за сигурност**; в прозореца на компютъра изглеждат **черни**. Това не е грешка и е така във всяка програма за дублиране; програмата ти напомня за това, докато прозорецът е отворен, и в списъка с приложения. Използвай тези приложения направо на телефона.

Безплатна версия: 10 минути пробване на ден

NORMAL: 10 МИН/ДЕН

ОТДЕЛЕН ЕКРАН е функция на Pro, но във **версия Normal (безплатна) можеш да го пробваш общо 10 минути на ден**. До превключвателя пише **"Проба: остават N мин"**. Когато времето изтече, отделният екран се затваря сам, отвореното приложение се премества на основния екран на телефона и се отваря панелът за покупка на Pro; надписът става "Проба: изчерпана за днес". Пробата се подновява всяка нощ в полунощ (по часовника на компютъра). Броячът се пази само на този компютър; ако записът му е повреден или изтрит, получаваш 3 минути за този ден. Pro и Pro Max нямат ограничение във времето.

КЛАВИШИ — играй с клавиатура и мишка

Постави клавиши върху картината на играта PRO

Стартирай играта (за предпочитане на ОТДЕЛЕН ЕКРАН), после в раздел ЕКРАН натисни **КЛАВИШИ**: отваря се текущата картина на играта. Добавяй с бутоните вдясно: **+ КЛАВИШ** (щракни върху екрана, после натисни клавиш; докато клавишът е натиснат, тази точка се докосва), **+ ДЖОЙСТИК** (лост за движение; по подразбиране W A S D, SHIFT за спринт), **+ ПОГЛЕД С МИШКА** (движението на мишката става плъзгане от тази точка: камера/прицел), **+ ЛЯВ КЛИК** / **+ ДЕСЕН КЛИК** (къде са бутоните за стрелба и прицелване). Влачи елемент, за да го преместиш; с колелцето сменяш размера на джойстика или скоростта на погледа; двоен клик сменя клавиша; десен клик изтрива. **ЗАПАЗИ**: профилът се пази за всяка игра поотделно и се използва автоматично в нея. За Call of Duty Mobile, PUBG Mobile и Free Fire има начални профили (**ГОТОВ ПРОФИЛ**); ако подредбата ти в играта е различна, премести точките.

Игрови режим: F12

Когато прозорецът на телефона е отпред, натисни **F12**: горе вляво в прозореца се появява **ИГРОВИ РЕЖИМ ВКЛ.**, а зададените клавиши и мишката стават докосвания на телефона. Ако профилът има ПОГЛЕД С МИШКА, мишката върти камерата, а курсорът остава в прозореца; **клавишът вляво от 1** освобождава / хваща курсора. Натисни F12 отново, за да пишеш или щракаш в менюта. При преминаване към друг прозорец всички натиснати пръсти се вдигат.

Как работи, ограничения

Клавишите само имитират докосвания на екрана; не пипат файловете на играта. До 10 пръста едновременно. Измерено време от клавиш до докосване на телефона: около 7 ms (USB). Клавиатурата и мишката се следят само докато прозорецът на телефона е отпред (каквото пишеш тогава, така или иначе отива към телефона); при изключен игрови режим не се пипа никой клавиш освен F12. Само за Windows.

Риск за акаунта — прочети задължително

Клавишите само имитират докосвания на екрана; не променят играта. Въпреки това някои игри (напр. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile) може да смятат играта с клавиатура/мишка на телефон за нарушение на правилата си или да я вземат за измама; акаунтът ти може да бъде ограничен или блокиран, временно или завинаги. Провери правилата на играта; съветваме те да не го използваш в класирани или онлайн мачове. Използваш го на свой риск. Програмата показва това предупреждение веднъж, при първото използване.

РАЗДЕЛ 2

ФАЙЛОВЕ — прехвърляй файлове в двете посоки

БУТОН / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ	КАКВО ПРАВИ
1 **ИЗПРАТИ ОТ КОМПЮТЪРА**	Изпраща избраните файлове в отворената папка на телефона. Ако името вече съществува, нищо не се презаписва; запазва се като **"име (2)"**.
2 **Влачене и пускане**	Пусни файл върху прозореца на програмата — отива направо в телефона.
3 **ВЗЕМИ НА КОМПЮТЪРА**	Копира избраните файлове и папки (множествен избор с Ctrl/Shift) в **Работен плот > Mobile2PC**; съществуващо име става **"име (2)"**.
4 **ОБНОВИ / ГОРНА ПАПКА**	Обновява списъка. Двоен клик върху папка я отваря; редът ГОРНА ПАПКА най-горе връща едно ниво нагоре.
5 **ИЗТРИЙ**	Изтрива избраните елементи в телефона след потвърждение. При папка се изтрива и съдържанието ѝ (необратимо).
6 **ИНСТАЛИРАЙ APK** PRO	Инсталира на телефона .apk файл от компютъра.



РАЗДЕЛ 3

ИЗВЕСТИЯ — чети какво пристига на телефона

БУТОН / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ	КАКВО ПРАВИ
ИЗВЕСТИЯ	Показва известията на телефона (приложение, заглавие, текст) като карти.
ВХОДЯЩИ SMS	Показва входящите SMS. (Някои телефони блокират четенето на SMS; известията пак показват съобщенията.)
ПЪЛЕН ТЕКСТ	Изключено по подразбиране. Предупреждава при включване; показва и пълния текст на банкови и 2FA известия, който Android обикновено скрива.
ИЗПРАТИ SMS PRO	Въведи номер и текст; съобщението се отваря попълнено в приложението на телефона и ти натискаш ИЗПРАТИ на телефона.
ОБАДИ СЕ PRO	След потвърждение набира от телефона въведения номер.
ПРИХВАЩАЙ ОТР PRO	Показва входящ код за потвърждение **на екрана**, не в клипборда. Изключено по подразбиране и предупреждава при включване: повечето банки забраняват преместването на кодове на друго устройство.

РАЗДЕЛ 4

ИНСТРУМЕНТИ — допълнителни функции

БУТОН / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ	КАКВО ПРАВИ
1 **БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА** PRO	Свързва се безжично с телефона в същата Wi-Fi мрежа (първата връзка е с кабел). **Android 11 и по-нов: Опции за програмисти > Безжично отстраняване на грешки** трябва да е включено; програмата отваря този екран, при нужда иска 6-цифрения код за сдвояване и намира телефона в мрежата. Ако връзката прекъсне, опитва сама да я възстанови.
2 **НЯКОЛКО УСТРОЙСТВА** PRO	При няколко свързани устройства в горната лента се появява избор на устройство (икона на телефон + брой); програмата работи с избраното, а отвореният екран се премества към него.
3 **ИНФО ЗА УСТРОЙСТВОТО**	Показва марка, модел, версия на Android, батерия и памет.
4 **ОТВОРИ ПАПКАТА С ФАЙЛОВЕ**	Отваря папката **Работен плот > Mobile2PC**.
5 **ИЗКЛЮЧИ USB ОТСТРАНЯВАНЕ**	Изключва USB отстраняването на грешки на телефона, когато приключиш. Връзката също прекъсва, това е очаквано; включи го отново, за да се свържеш.
6 **СИГУРНОСТ НА ТЕЛЕФОНА**	Отваря страницата за сигурност на телефона; при Samsung там е **Автоматично блокиране**. Програмата не може сама да изключи тази настройка.
7 **ПОМОЩНИК ЗА НАСТРОЙКА / РЪКОВОДСТВО**	Показва отново илюстрованите стъпки за подготовка / отваря визуалното ръководство (GUIDE.html, на езика на програмата).
8 **ЛИЦЕНЗ**	Тук поставяш купения лицензен ключ; ключ Pro/Pro Max се активира веднъж през интернет още тогава. Pro / Pro Max се отключват след рестартиране на програмата.
9 **ДИАГНОСТИКА**	Копира диагностична информация за поддръжката **в клипборда**; нищо не изпраща, ти я поставяш в имейла си.
10 **АРХИВИРАЙ СНИМКИ** PRO MAX	Копира DCIM (Camera, Screenshots, Screen recordings), Movies и Pictures (с подпапките) в **Работен плот > Mobile2PC > foto-yedek** (само новите файлове).
11 **АРХИВ НА КОНТАКТИ** PRO MAX	**Архивирай контакти**: При свързан с USB телефон записва имена, номера, имейл, фирма и адрес като стандартен .vcf файл в **Работен плот > Mobile2PC > kisiler-yedek**: с дата, остават последните 10, без промяна не записва нищо ново. Без снимки; не са нужни интернет и root. **Възстанови контакти**: Изпраща избрания .vcf на телефона и отваря собствения му екран за **импортиране**; там потвърждаваш. Програмата не изтрива и не променя контакти. Ако екранът не се отвори: **Контакти > Настройки > Импортиране** и избери **Download/Mobile2PC-kisiler.vcf**. Някои производители могат да ограничат това.
12 **СИНХРОНИЗИРАЙ ПАПКА** PRO MAX	Копира липсващите файлове в двете посоки между **Работен плот > Mobile2PC > senkron** и **Mobile2PC-Senkron** на телефона (подпапки и изтривания не се синхронизират).
13 **ЗАКЛЮЧИ ПРИ ИЗЛИЗАНЕ** PRO MAX	Заключва компютъра автоматично, когато връзката с телефона се загуби.

Тъмният панел в раздел ИНСТРУМЕНТИ е **дневникът**: всяко действие се записва там с часа; ако нещо се обърка, първо погледни там.

ИНСТРУМЕНТИ — допълнителни функции



ВЕРСИИ И ЛИЦЕНЗ

Normal / Pro / Pro Max

ВЕРСИЯ	КАКВО ВКЛЮЧВА
NORMAL — безплатна	Екран (мишка + клавиатура), ЕКРАН ИЗКЛЮЧЕН / БЕЗ ЗВУК, снимка на екрана, прехвърляне на файлове и влачене, четене на известия и SMS, помощник за настройка, избор от 26 езика, **ОТДЕЛЕН ЕКРАН: 10 минути пробване на ден**.
PRO — 19,95 € еднократно	Normal + неограничен ОТДЕЛЕН ЕКРАН, видеозапис, геймпад, синхронизиране на клипборда, инсталиране на APK, изпращане на SMS / обаждане, прихващане на OTP, безжична връзка, няколко устройства, КЛАВИШИ ЗА ИГРИ.
PRO MAX — 29,95 € еднократно	Pro + архивиране на снимки, архив на контактите, синхронизиране на папка, заключване при излизане.

Заключени функции и панелът за покупка

Функциите, които ги няма в твоята версия, не са скрити: показват се **сиви с катинар**. Щракването не ги пуска; отваря се малък панел с името на функцията, в коя версия е, цената и че няма абонамент. **КУПИ** отваря страницата за плащане на mobile2pc.com в браузъра ти по подразбиране (плащането става в браузъра). **ИМАМ ЛИЦЕНЗЕН КЛЮЧ** те води направо в **ИНСТРУМЕНТИ > ЛИЦЕНЗ**. **ЗАТВОРИ** (или Esc) затваря панела. Отваря се само когато щракнеш; няма повтарящи се напомняния.

Въвеждане на лицензния ключ

Постави ключа от имейла за покупката в прозореца **ИНСТРУМЕНТИ > ЛИЦЕНЗ** (интервалите, новите редове и кавичките се почистват автоматично). След това ключ Pro/Pro Max се **активира веднъж през интернет**: програмата изпраща до mobile2pc.com само ключа и псевдонимизирано обобщение на този компютър, получава подписан сертификат за активиране и го съхранява; след това работи офлайн. При наличие на интернет се подновява безшумно приблизително на всеки 30 дни; ако сървърът е недостъпен още 30 дни, Pro се изключва и програмата работи като Normal с ОПИТАЙ ОТНОВО. Един ключ може да се активира на най-много **2 компютъра**; ключ с възстановена сума се анулира. Когато пише "Лицензът е валиден", затвори програмата и я **отвори отново**. Ако ключът е грешен, пише "Невалиден лиценз" и програмата работи като Normal; повреден файл с ключ също не я срива.

Заседна ли? Таблица за отстраняване на проблеми

СИМПТОМ	ПРИЧИНА + РЕШЕНИЕ
USB отстраняването на грешки е сиво	Блокира го **Автоматично блокиране** на Samsung: Настройки > Сигурност и поверителност > Автоматично блокиране > ИЗКЛ. Пряк път (телефонът е свързан): ИНСТРУМЕНТИ > **СИГУРНОСТ НА ТЕЛЕФОНА**.
При Samsung връзката прекъсва приблизително на всеки 30 мин	Автоматичното блокиране на Samsung може **само да се включи отново и да изключи USB отстраняването** известно време след като си го изключил (измерено ~30 мин). Изключи Автоматично блокиране; ако на този екран има опция за автоматичното му повторно включване, изключи и нея. След това включи USB отстраняването, включи кабела и отвори отново прозореца на телефона с **F5**.
Програмата не вижда телефона	Може да е включен **USB тетъринг**: Настройки > Връзки > Мобилна точка за достъп и тетъринг > USB тетъринг > ИЗКЛ. Кабелът може да е само за зареждане; използвай кабел за данни.
Свързан, но "чака потвърждение"	Потвърди прозореца "Разрешаване" на телефона. Няма прозорец? Извади и включи отново кабела.
ОТДЕЛЕН ЕКРАН е включен, но няма екран	Телефонът може да е с **Android по-стар от 11** или производителят го блокира. Изключи превключвателя и натисни СВЪРЗВАНЕ нормално.
Панел за покупка вместо ОТДЕЛЕН ЕКРАН	В Normal днешната 10-минутна проба е изчерпана; подновява се в полунощ.
Банково / платежно приложение е черно	Блокира дублирането от съображения за сигурност; не е грешка. Използвай го на телефона.
Затворих прозореца на телефона с X	**ОТВОРИ ЕКРАНА ОТНОВО** в раздел ЕКРАН или **F5**.
"Невалиден лиценз"	Копирай ключа изцяло от имейла за покупката; пак не става: info@mobile2pc.com.
Pro не се отключва: прозорец "активиране"	Ключът трябва да се активира веднъж на този компютър през интернет: свържи се и натисни **ОПИТАЙ ОТНОВО**. Ако пише, че ключът се използва на 2 компютъра: info@mobile2pc.com.
Името на файла завършва на " (2)"	Имаше файл с това име; програмата не го презаписа и избра ново име.
Не мога да мащабирам в игра	В прозореца на телефона задръж Ctrl + влачи с левия бутон на мишката.
Xiaomi / Redmi / POCO	Включи и **USB отстраняване на грешки (Настройки за сигурност)** в Опции за програмисти; може да са нужни Mi акаунт и SIM карта.
Huawei / Honor	Превключи USB от "Само зареждане" на **Прехвърляне на файлове**.

Сигурност и поверителност: Освен проверката за обновления, версия Normal никога не се свързва с интернет или сървър. При стартиране програмата (и безплатната версия) проверява най-много веднъж дневно в mobile2pc.com дали има нова версия; не се изпраща ключ или лични данни. Изключване: ИНСТРУМЕНТИ > Поддръжка > **ПРОВЕРЯВАЙ ЗА ОБНОВЛЕНИЯ**. Pro/Pro Max изпраща до mobile2pc.com само ключа и псевдонимизирано обобщение на компютъра (хеш със сол; без имена, файлове или данни от телефона) при активиране и при подновяването приблизително на всеки 30 дни. КУПИ отваря страницата за плащане в браузъра ти. Известията, съобщенията и файловете остават на компютъра ти. Какво пази програмата на този компютър: настройки, лицензен ключ и подписан сертификат за активиране (**%APPDATA%\Mobile2PC**) и в Normal брояча на пробата на ОТДЕЛЕН ЕКРАН (**deneme.dat** + **HKCU\Software\Mobile2PC**; само датата и използваното време, подписано; не са лични данни, никъде не се изпращат). Файлът на програмата е подписан от MA FA Global V.O.F. и при стартиране проверява подписа и издателя: ако е променен или подписан отново от някой друг, няма да се отвори.

КОНТАКТ

Производител	MA FA Global V.O.F. · KvK 42103154
Имейл / уебсайт	info@mobile2pc.com · mobile2pc.com
Версия	Mobile2PC v3.4.0 (Windows)