

MOBILE2PC

L I E T O Š A N A S P A M Ā C Ī B A

Windows · v3.4.0

MA FA Global V.O.F. · info@mobile2pc.com

KO TĀ DARA

Kas ir šī programma?

Mobile2PC ir **viena programma**, kas savieno tavu Android tālruni vai planšetdatoru ar datoru. Tā parāda ierīces ekrānu datorā, ļauj to vadīt ar peli un tastatūru, pārvieto failus abos virzienos un rāda paziņojumus un ienākošās SMS datorā.

Izņemot ikdienas atjauninājumu pārbaudi, bezmaksas Normal versija **neveido nekādu savienojumu** ar internetu vai kādu serveri. Pro/Pro Max atslēga tiek **vienreiz aktivizēta caur internetu**, kad to pirmo reizi ievadi. Ikdienas lietošanai internets nav vajadzīgs; licence apmēram reizi mēnesī īsi atjaunojas tiešsaistē, un bez interneta programma darbojas vēl 30 dienas. Bezvadu režīms sasniedz tikai tavu tālruni tavā wifi tīklā. Bez konta, bez abonementa.

KO VARI DARĪT

Skati un lieto ekrānu

Ekrāns atveras atsevišķā logā datorā; pieskaries, velc un raksti ar peli un tastatūru. Atver lietotnes, spēlē spēles.

Tālrunis paliek brīvs, kamēr spēlē PRO

NORMAL: 10 MIN/DIENĀ

Ar ATSEVIŠĶS EKRĀNS izvēlētā lietotne atveras pilnā izmērā atsevišķā ekrānā tālruņa iekšienē; tālruņa paša ekrāns paliek brīvs.

Pārvieto failus

No datora uz tālruni un atpakaļ; darbojas arī vilkšana un nomešana. Vienādi nosaukumi netiek pārrakstīti, tie kļūst par „nosaukums (2)".

Lasi paziņojumus un SMS

Skati tālruņa paziņojumus un ienākošās SMS kā kartītes datora ekrānā.

Turpini bez vada PRO

Pirmais savienojums ar kabeli; pēc tam turpini tajā pašā wifi tīklā.

Dublē un sinhronizē PRO MAX

Pakāpeniski kopē fotoattēlus un video uz datoru; sinhronizē mapi abos virzienos. Bez mākoņa.

KAS TEV VAJADZĪGS

Dators ar Windows 10 vai 11 (64 bitu) un aptuveni 37 MB brīvas vietas · Android tālrunis vai planšetdators: Android 5.0 vai jaunāka (skaņai un ATSEVIŠĶS EKRĀNS – Android 11 vai jaunāka) · USB kabelis, kas pārsūta datus (pirmajam savienojumam). Internets: programmas lejupielādei un Pro/Pro Max atslēgas vienreizējai aktivizēšanai. Licence apmēram reizi mēnesī īsi atjaunojas tiešsaistē. Programma ir paredzēta **Android** ierīcēm; ar iPhone tā nedarbojas.

PIRMĀ REIZE

Iestatīšana un ierīces sagatavošana

Programmas atvēršana

Veic dubultklikšķi uz **Mobile2PC.exe**; instalēšana nav vajadzīga. Turi mapi **scrcpy** blakus. Ja Windows raksta "nezināms izdevējs": **Vairāk informācijas > Palaist tik un tā** (programma ir parakstīta ar mūsu pašu sertifikātu; tā kā tas nav pirkts sertifikāts, parādās šis brīdinājums).

Iestatīšanas vednis


Pirmajā palaišanā ilustrēts 5 soļu vednis soli pa solim sagatavo tālruni un pats pāriet tālāk, tiklīdz tālrunis ir atrasts. Lai to atvērtu vēlreiz: **RĪKI > IESTATĪŠANAS VEDNIS**.

SOLIS	KAS JĀDARA TĀLRUNĪ
1. Izstrādātāja režīms	Iestatījumi > Par tālruni > Programmatūras informācija: pieskaries "Būvējuma numurs" **7 reizes**. (Pixel/Motorola – tieši sadaļā "Par tālruni", Xiaomi – sadaļā "Visas specifikācijas".)
2. USB atkļūdošana	Iestatījumi > Izstrādātāju opcijas > **USB atkļūdošana**: IESLĒGTA. Samsung tālrunī pelēka: Drošība un privātums > Automātiskais bloķētājs > IZSLĒGTS.
3. Pievieno kabeli	Savieno tālruni ar USB **datu** kabeli. Uznirstošajā logā izvēlies "Vienmēr atļaut no šī datora" > **ATĻAUT**.


STATUSA GAISMA (AUGŠĒJĀ JOSLA)

Sarkana	Tālrunis nav savienots. Pārbaudi kabeli un iepriekšējos soļus.
Dzeltena	Tālrunis ir redzams, bet gaida apstiprinājumu. Apstiprini logu "Atļaut" tālrunī.
Zaļa	Savienots un gatavs. Arī indikators cilnes EKRĀNS vidū kļūst zaļš un raksta "tālrunis gatavs"; noklikšķini SAVIENOT.

Akumulatora gredzens augšējās joslas labajā pusē rāda tālruņa uzlādes līmeni un to, vai tas lādējas. Valodas izvēle ir apakšā pa kreisi un ir visās versijās (26 valodas); programma sāk darbu datora valodā un atceras tavu izvēli.









Iestatīšana un ierīces sagatavošana


1. Izstrādātāja režīms




2. USB atkļūdošana



USB atkļūdošana ir pelēka




3. Pievieno kabeli



EKRĀNS — lieto tālruni no datora

POGA / SLĒDZIS	KO TĀ DARA
1 **SAVIENOT**	Atver tālruņa ekrānu **atsevišķā logā**. Pieskaries/velc ar peli, raksti ar tastatūru.
2 **PALIELINĀT + / SAMAZINĀT - / PRIEKŠPLĀNĀ**	Palielina/samazina tālruņa logu (proporcijas saglabājas) vai izceļ to priekšplānā.
3 **Ctrl + vilkšana**	Lai tuvinātu **iekšā** spēlē/lietotnē: tālruņa logā turi Ctrl + velc ar kreiso peles pogu.
4 **AIZVĒRT**	Aizver tālruņa logu (video ieraksts tiek pareizi pabeigts).
5 **EKRĀNUZŅĒMUMS**	Saglabā pašreizējo tālruņa ekrānu kā PNG mapē **Darbvirsma > Mobile2PC**.
6 **ATVĒRT EKRĀNU VĒLREIZ / F5**	Ja tālruņa logu aizver ar X vai savienojums pārtrūkst, programma nāk priekšplānā un vidū parādās šī poga. Noklikšķini to vai nospied **F5**: logs atveras vēlreiz ar tiem pašiem iestatījumiem un, ar ATSEVIŠĶS EKRĀNS, ar **to pašu lietotni**; saraksts netiek prasīts. Ja aizvēri ar AIZVĒRT, poga neparādās; izmanto SAVIENOT.
7 **EKRĀNS IZSLĒGTS / BEZ SKAŅAS**	Aptumšo tālruņa paša ekrānu (akumulators/privātums) / nesūta tālruņa skaņu uz datoru. Ja to maini, kamēr logs ir atvērts, logs pats atveras no jauna ar jauno iestatījumu.
8 **ATSEVIŠĶS EKRĀNS** PRO NORMAL: 10 MIN/DIENĀ	Lietotne atveras atsevišķā ekrānā tālruņa iekšienē; tālrunis paliek brīvs. Sīkāk nākamajā lappusē.
9 **IERAKSTĪT VIDEO** PRO	Savienojuma laikā ieraksta ekrānu kā mp4 mapē **Darbvirsma > Mobile2PC**. Ja ieraksts nemaz nesākās, tukšais fails tiek dzēsts un atzīmēts RĪKI žurnālā.
10 **SPĒĻU PULTS** PRO	Pārsūta datoram pievienotu spēļu pulti uz tālruni (spēlei jāatbalsta spēļu pultis).
11 **STARPLIKTUVE** PRO	Kopīgo nokopēto tekstu starp abām ierīcēm. Pro versijā pēc noklusējuma ieslēgta.

Pogas, kas nav tavā versijā, ir **pelēkas ar slēdzeni**; noklikšķinot funkcija netiek palaista, bet atveras pirkuma panelis (skat. "Versijas un licence").



ATSEVIŠĶS EKRĀNS — tālrunis paliek brīvs, kamēr spēlē

Ieslēdz un izvēlies lietotni

Cilnē EKRĀNS ieslēdz **ATSEVIŠĶS EKRĀNS**, pēc tam noklikšķini **SAVIENOT**. Atveras logs **"LIETOTNE ATSEVIŠĶAJAM EKRĀNAM"**: tālruņa lietotnes ir sarakstā tālruņa valodā; filtrē ar lodziņu **Meklēt:**. Izvēlies vienu un noklikšķini **ATVĒRT** (vai dubultklikšķis): lietotne atveras **pilnā izmērā** atsevišķajā ekrānā, tāpat kā tālrunī. **DARBVIRSMA** atver tālruņa virtuālo darbvirsmu bez lietotnes (Samsung – līdzīgi DeX). **ATCELT** aizver logu. Pēdējā izvēlētā lietotne nākamreiz būs iezīmēta; ja sarakstu nevar nolasīt, atver ar DARBVIRSMA.

Kam tas paredzēts un ierobežojumi

Lietotne darbojas **atsevišķā ekrānā tālruņa iekšienē**, un tās attēls nonāk datorā; tālruņa paša ekrāns paliek brīvs: tikmēr vari lietot WhatsApp, zvanīt vai atbildēt uz zvanu. Ja aizver logu, lietotne nepazūd; tā pāriet uz tālruņa galveno ekrānu. **Nepieciešama Android 11 vai jaunāka versija**; daži ražotāji bloķē papildu ekrānus. Kad ATSEVIŠĶS EKRĀNS ir ieslēgts, EKRĀNS IZSLĒGTS tiek ignorēts. Zvana laikā spēles skaņa datorā var pazust (Android var bloķēt skaņu zvana laikā); attēls turpina darboties.

Bankas lietotnes ir melnas

Bankas un dažas maksājumu lietotnes **drošības dēļ** bloķē sava ekrāna spoguļošanu; datora logā tās ir **melnas**. Tā nav kļūda, un tā ir visās spoguļošanas programmās; programma par to atgādina, kamēr logs ir atvērts, un lietotņu sarakstā. Lieto šīs lietotnes tieši tālrunī.

Bezmaksas versija: 10 minūšu izmēģinājums dienā

NORMAL: 10 MIN/DIENĀ

ATSEVIŠĶS EKRĀNS ir Pro funkcija, bet **Normal (bezmaksas) versijā to vari izmēģināt kopā 10 minūtes dienā**. Blakus slēdzim rakstīts **"Izmēģinājums: atlikušas N min"**. Kad laiks beidzies, atsevišķais ekrāns pats aizveras, atvērtā lietotne pāriet uz tālruņa galveno ekrānu un atveras Pro pirkuma panelis; uzraksts kļūst "Izmēģinājums: šodien izlietots". Izmēģinājums atjaunojas katru nakti pusnaktī (datora pulkstenis). Skaitītājs tiek glabāts tikai šajā datorā; ja tā ieraksts ir bojāts vai dzēsts, tajā dienā saņem 3 minūtes. Pro un Pro Max nav laika ierobežojuma.

TAUSTIŅI — spēlē ar tastatūru un peli

Izvieto taustiņus uz spēles attēla PRO

Palaid spēli (vēlams ATSEVIŠĶAJĀ EKRĀNĀ), pēc tam cilnē EKRĀNS nospied **TAUSTIŅI**: atveras spēles pašreizējais attēls. Pievieno ar pogām labajā pusē: **+ TAUSTIŅŠ** (noklikšķini uz ekrāna, tad nospied taustiņu; kamēr taustiņš ir nospiests, šai vietai tiek pieskarts), **+ KURSORSVIRA** (kustības svira; noklusējumā W A S D, SHIFT skriešanai), **+ PELES SKATS** (peles kustība kļūst par vilkšanu no šīs vietas: kamera/tēmēšana), **+ KREISAIS KLIKŠĶIS** / **+ LABAIS KLIKŠĶIS** (šaušanas un tēmēšanas pogas vieta). Velc elementu, lai to pārvietotu; ar ritenīti maini kursorsviras izmēru vai skata ātrumu; dubultklikšķis maina taustiņu; labais klikšķis dzēš. **SAGLABĀT**: profils tiek saglabāts katrai spēlei atsevišķi un šajā spēlē izmantots automātiski. Spēlēm Call of Duty Mobile, PUBG Mobile un Free Fire ir gatavs sākuma profils (**NOKLUSĒJUMS**); ja tavas spēles izkārtojums atšķiras, pārvieto vietas.

Spēles režīms: F12

Kad tālruņa logs ir priekšā, nospied **F12**: loga augšējā kreisajā stūrī parādās **SPĒLES REŽĪMS IESL.**, un piešķirtie taustiņi un pele kļūst par pieskārieniem tālrunī. Ja profilā ir PELES SKATS, pele griež kameru un kursors paliek logā; **taustiņš pa kreisi no 1** atbrīvo / notver kursoru. Lai rakstītu vai klikšķinātu izvēlnēs, vēlreiz nospied F12. Pārejot uz citu logu, visi nospiestie pirksti tiek pacelti.

Kā tas darbojas, ierobežojumi

Taustiņu piešķiršana tikai atdarina pieskārienus ekrānam; tā neskar spēles failus. Līdz 10 pirkstiem vienlaikus. Izmērītais laiks no taustiņa līdz pieskārienam tālrunī: aptuveni 7 ms (USB). Tastatūra un pele tiek uzraudzītas tikai tad, kad tālruņa logs ir priekšā (tad rakstītais tik un tā nonāk tālrunī); kad spēles režīms ir izslēgts, netiek skarts neviens taustiņš, izņemot F12. Tikai Windows.

Konta risks — obligāti izlasi

Taustiņu piešķiršana tikai atdarina pieskārienus ekrānam; tā nemaina spēli. Tomēr dažas spēles (piem., Call of Duty Mobile, PUBG Mobile) var uzskatīt spēlēšanu ar tastatūru/peli tālrunī par noteikumu pārkāpumu vai sajaukt to ar krāpšanos; tavu kontu var uz laiku vai pastāvīgi ierobežot vai bloķēt. Pārbaudi spēles noteikumus; iesakām to neizmantot reitinga un tiešsaistes mačos. Tu to izmanto uz savu risku. Programma šo brīdinājumu parāda vienu reizi, pirmajā lietošanas reizē.

2. CILNE

FAILI — pārvieto failus abos virzienos

POGA / SLĒDZIS	KO TĀ DARA
1 **SŪTĪT NO DATORA**	Nosūta izvēlētos failus uz atvērto mapi tālrunī. Ja nosaukums jau pastāv, nekas netiek pārrakstīts; fails tiek saglabāts kā **"nosaukums (2)"**.
2 **Vilkšana un nomešana**	Nomet failu uz programmas loga — tas uzreiz nonāk tālrunī.
3 **SAŅEMT DATORĀ**	Kopē izvēlētos failus un mapes (vairākus atlasa ar Ctrl/Shift) uz **Darbvirsma > Mobile2PC**; esošs nosaukums kļūst par **"nosaukums (2)"**.
4 **ATSVAIDZINĀT / MAPE AUGŠUP**	Atsvaidzina sarakstu. Dubultklikšķis uz mapes to atver; rinda MAPE AUGŠUP saraksta augšā pāriet vienu līmeni augstāk.
5 **DZĒST**	Pēc jautājuma dzēš izvēlētos vienumus tālrunī. Mapei tiek dzēsts arī tās saturs (nevar atsaukt).
6 **INSTALĒT APK** PRO	Instalē tālrunī .apk failu no datora.



3. CILNE

PAZIŅOJUMI — lasi, kas pienāk tālrunī

POGA / SLĒDZIS	KO TĀ DARA
PAZIŅOJUMI	Parāda tālruņa paziņojumus (lietotne, virsraksts, teksts) kā kartītes.
IENĀKOŠĀS SMS	Rāda ienākošās SMS. (Daži tālruņi bloķē SMS lasīšanu; Paziņojumi ziņas tomēr rāda.)
PILNS TEKSTS	Pēc noklusējuma izslēgts. Ieslēdzot brīdina; rāda arī bankas un 2FA paziņojumu pilno tekstu, ko Android parasti slēpj.
SŪTĪT SMS PRO	Ievadi numuru un tekstu; ziņa atveras aizpildīta tālruņa paša lietotnē, un tālrunī pieskaries SŪTĪT.
ZVANĪT PRO	Pēc jautājuma zvana no tālruņa uz ievadīto numuru.
TVERT OTP PRO	Parāda ienākošu verifikācijas kodu **ekrānā**, nevis starpliktuvē. Pēc noklusējuma izslēgts un ieslēdzot brīdina: vairums banku aizliedz pārnest kodus uz citu ierīci.

4. CILNE

RĪKI — papildu funkcijas

POGA / SLĒDZIS	KO TĀ DARA
1 **BEZVADU SAVIENOJUMS** PRO	Savienojas bez vada ar tālruni tajā pašā wifi tīklā (pirmais savienojums ar kabeli). **Android 11 un jaunākā:** jābūt ieslēgtai **Izstrādātāju opcijas > Bezvadu atkļūdošana**; programma atver šo ekrānu, vajadzības gadījumā prasa 6 ciparu savienošanas kodu un atrod tālruni tīklā. Ja savienojums pārtrūkst, tā mēģina to atjaunot pati.
2 **VAIRĀKAS IERĪCES** PRO	Ja pievienotas vairākas ierīces, augšējā joslā parādās ierīču izvēle (tālruņa ikona + skaits); programma strādā ar izvēlēto, un atvērts ekrāns pāriet uz to.
3 **IERĪCES INFO**	Rāda zīmolu, modeli, Android versiju, akumulatoru un krātuvi.
4 **ATVĒRT FAILU MAPI**	Atver mapi **Darbvirsma > Mobile2PC**.
5 **USB ATKĻŪDOŠANA IZSL.**	Kad esi beidzis, izslēdz USB atkļūdošanu tālrunī. Arī savienojums pārtrūkst, tas ir paredzēts; lai savienotos atkal, ieslēdz to no jauna.
6 **TĀLRUŅA DROŠĪBA**	Atver tālruņa drošības lapu; Samsung tālrunī tur ir **Automātiskais bloķētājs**. Programma pati šo iestatījumu izslēgt nevar.
7 **IESTATĪŠANAS VEDNIS / PAMĀCĪBA**	Vēlreiz parāda ilustrētos sagatavošanas soļus / atver vizuālo pamācību (GUIDE.html, programmas valodā).
8 **LICENCE**	Šeit ielīmē nopirkto licences atslēgu; Pro/Pro Max atslēga tūlīt tiek vienreiz aktivizēta caur internetu. Pro / Pro Max atbloķējas pēc programmas restartēšanas.
9 **DIAGNOSTIKA**	Kopē diagnostikas informāciju atbalstam **starpliktuvē**; tā neko nesūta, tu to ielīmē savā e-pastā.
10 **DUBLĒT FOTO** PRO MAX	Pakāpeniski kopē DCIM (Camera, Screenshots, Screen recordings), Movies un Pictures (ar apakšmapēm) uz **Darbvirsma > Mobile2PC > foto-yedek** (tikai jaunus failus).
11 **KONTAKTU DUBLĒJUMS** PRO MAX	**Dublēt kontaktus**: Kad tālrunis pievienots ar USB, saglabā vārdus, numurus, e-pastu, uzņēmumu un adresi kā standarta .vcf failu mapē **Darbvirsma > Mobile2PC > kisiler-yedek**: ar datumu, paliek pēdējie 10, bez izmaiņām nekas jauns netiek rakstīts. Bez fotoattēliem; internets un root nav vajadzīgi. **Atjaunot kontaktus**: Nosūta izvēlēto .vcf uz tālruni un atver paša tālruņa **importēšanas** ekrānu; tur tu apstiprini. Programma neizdzēš un nemaina kontaktus. Ja ekrāns neatveras: **Kontakti > Iestatījumi > Importēt** un izvēlies **Download/Mobile2PC-kisiler.vcf**. Daži ražotāji to var ierobežot.
12 **SINHRONIZĒT MAPI** PRO MAX	Kopē trūkstošos failus abos virzienos starp **Darbvirsma > Mobile2PC > senkron** un **Mobile2PC-Senkron** tālrunī (apakšmapes un dzēšana netiek sinhronizētas).
13 **BLOĶĒT, KAD PROM** PRO MAX	Automātiski bloķē datoru, kad savienojums ar tālruni tiek zaudēts.

Tumšais panelis cilnē RĪKI ir **žurnāls**: katra darbība tur tiek ierakstīta ar laiku; ja kaut kas noiet greizi, vispirms skaties tur.

RĪKI — papildu funkcijas



VERSIJAS UN LICENCE

Normal / Pro / Pro Max

VERSIJA	KAS IEKĻAUTS
NORMAL — bez maksas	Ekrāns (pele + tastatūra), EKRĀNS IZSLĒGTS / BEZ SKAŅAS, ekrānuzņēmums, failu pārsūtīšana un vilkšana un nomešana, paziņojumu un SMS lasīšana, iestatīšanas vednis, 26 valodu izvēle, **ATSEVIŠĶS EKRĀNS 10 minūšu izmēģinājums dienā**.
PRO — 19,95 € vienreiz	Normal + neierobežots ATSEVIŠĶS EKRĀNS, video ierakstīšana, spēļu pults, starpliktuves sinhronizācija, APK instalēšana, SMS sūtīšana / zvanīšana, OTP tveršana, bezvadu savienojums, vairākas ierīces, SPĒĻU TAUSTIŅI.
PRO MAX — 29,95 € vienreiz	Pro + foto dublēšana, kontaktu dublēšana, mapes sinhronizācija, bloķēšana, kad prom.

Bloķētās funkcijas un pirkuma panelis

Funkcijas, kas nav tavā versijā, netiek slēptas: tās ir **pelēkas ar slēdzeni**. Noklikšķinot tās netiek palaistas; atveras neliels panelis ar funkcijas nosaukumu, versiju, kurā tā ir, cenu un norādi, ka abonementa nav. **PIRKT** atver mobile2pc.com maksājuma lapu tavā noklusējuma pārlūkā (maksājums notiek pārlūkā). **MAN IR LICENCES ATSLĒGA** ved tieši uz **RĪKI > LICENCE**. **AIZVĒRT** (vai Esc) aizver paneli. Tas atveras tikai tad, kad noklikšķini; atkārtotu atgādinājumu nav.

Licences atslēgas ievadīšana

Ielīmē atslēgu no pirkuma e-pasta logā **RĪKI > LICENCE** (atstarpes, rindu pārnesumi un pēdiņas tiek notīrītas automātiski). Pēc tam Pro/Pro Max atslēga tiek **vienreiz aktivizēta caur internetu**: programma uz mobile2pc.com nosūta tikai atslēgu un pseidonimizētu šī datora kopsavilkumu, saņem parakstītu aktivizācijas sertifikātu un to saglabā; pēc tam tā darbojas bezsaistē. Ar internetu tā klusi atjaunojas aptuveni ik pēc 30 dienām; ja serveris nav sasniedzams vēl 30 dienas, Pro izslēdzas un programma darbojas kā Normal ar MĒĢINĀT VĒLREIZ. Vienu atslēgu var aktivizēt ne vairāk kā **2 datoros**; atmaksāta atslēga tiek atsaukta. Kad parādās "Licence derīga", aizver programmu un **atver to vēlreiz**. Ja atslēga ir nepareiza, parādās "Licence nederīga" un programma darbojas kā Normal; arī bojāts atslēgas fails neizraisa tās avāriju.

Iestrēgi? Problēmu tabula

SIMPTOMS	CĒLONIS + RISINĀJUMS
USB atkļūdošana ir pelēka	To bloķē Samsung **Automātiskais bloķētājs**: Iestatījumi > Drošība un privātums > Automātiskais bloķētājs > IZSLĒGTS. Īsceļš (tālrunis pievienots): RĪKI > **TĀLRUŅA DROŠĪBA**.
Samsung tālrunī savienojums pārtrūkst ik pēc ~30 min	Samsung Automātiskais bloķētājs var **pats ieslēgties atpakaļ un izslēgt USB atkļūdošanu** kādu laiku pēc izslēgšanas (izmērīts ~30 min). Izslēdz Automātisko bloķētāju; ja tajā ekrānā ir opcija, kas to automātiski ieslēdz atkal, izslēdz arī to. Tad ieslēdz USB atkļūdošanu, pievieno kabeli un atver tālruņa logu vēlreiz ar **F5**.
Programma neredz tālruni	Var būt ieslēgta **USB interneta koplietošana**: Iestatījumi > Savienojumi > Mobilais tīklājs un koplietošana > USB interneta koplietošana > IZSLĒGTA. Kabelis var būt tikai uzlādei; izmanto datu kabeli.
Savienots, bet "gaida apstiprinājumu"	Apstiprini logu "Atļaut" tālrunī. Loga nav? Atvieno un pievieno kabeli no jauna.
ATSEVIŠĶS EKRĀNS ieslēgts, bet ekrāna nav	Tālrunim var būt **vecāka versija par Android 11**, vai ražotājs to bloķē. Izslēdz slēdzi un izmanto SAVIENOT kā parasti.
Pirkuma panelis ATSEVIŠĶS EKRĀNS vietā	Normal versijā šodienas 10 minūšu izmēģinājums ir izlietots; tas atjaunojas pusnaktī.
Bankas / maksājumu lietotne ir melna	Tā drošības dēļ bloķē spoguļošanu; tā nav kļūda. Lieto to tālrunī.
Tālruņa logs aizvērts ar X	**ATVĒRT EKRĀNU VĒLREIZ** cilnē EKRĀNS vai **F5**.
"Licence nederīga"	Nokopē atslēgu pilnībā no pirkuma e-pasta; ja joprojām neizdodas: info@mobile2pc.com.
Pro neatbloķējas: logs "aktivizēšana"	Atslēga šajā datorā vienreiz jāaktivizē caur internetu: pieslēdzies un nospied **MĒĢINĀT VĒLREIZ**. Ja rakstīts, ka atslēga izmantota 2 datoros: info@mobile2pc.com.
Faila nosaukums beidzas ar "(2)"	Fails ar šādu nosaukumu jau bija; programma to nepārrakstīja un izvēlējās jaunu nosaukumu.
Nevar tuvināt spēlē	Tālruņa logā turi Ctrl + velc ar kreiso peles pogu.
Xiaomi / Redmi / POCO	Izstrādātāju opcijās ieslēdz arī **USB atkļūdošana (drošības iestatījumi)**; var būt vajadzīgs Mi konts un SIM karte.
Huawei / Honor	Pārslēdz USB no "Tikai uzlāde" uz **Failu pārsūtīšana**.

Drošība un privātums: Izņemot atjauninājumu pārbaudi, Normal versija nekad neveido savienojumu ar internetu vai kādu serveri. Startējot programma (arī bezmaksas versija) ne biežāk kā reizi dienā pārbauda mobile2pc.com, vai ir jauna versija; atslēga vai personas dati netiek sūtīti. Izslēgšana: RĪKI > Atbalsts > **MEKLĒT ATJAUNINĀJUMUS**. Pro/Pro Max aktivizēšanas un atjaunošanas laikā (aptuveni ik pēc 30 dienām) uz mobile2pc.com nosūta tikai atslēgu un pseidonimizētu datora kopsavilkumu (sālīts jaucējkods; bez vārdiem, failiem vai tālruņa datiem). PIRKT atver maksājuma lapu tavā pārlūkā. Paziņojumi, ziņas un faili paliek tavā datorā. Ko programma glabā šajā datorā: iestatījumus, licences atslēgu un parakstītu aktivizācijas sertifikātu (**%APPDATA%\Mobile2PC**) un Normal versijā ATSEVIŠĶS EKRĀNS izmēģinājuma skaitītāju (**deneme.dat** + **HKCU\Software\Mobile2PC**; tikai datums un izlietotais laiks, parakstīts; nav personas dati, nekur netiek sūtīts). Programmas failu ir parakstījis MA FA Global V.O.F., un startējot tā pārbauda parakstu un izdevēju: ja tā ir mainīta vai kāds cits to parakstījis no jauna, tā neatveras.

KONTAKTI

Ražotājs	MA FA Global V.O.F. · KvK 42103154
E-pasts / tīmeklis	info@mobile2pc.com · mobile2pc.com
Versija	Mobile2PC v3.4.0 (Windows)