MOBILE2PC

G H I D D E U T I L I Z A R E

Windows · v3.4.0

MA FA Global V.O.F. · info@mobile2pc.com

CE FACE

Ce este acest program?

Mobile2PC este **un singur program** care conectează telefonul sau tableta ta Android la calculator. Afișează ecranul dispozitivului pe PC, îți permite să-l folosești cu mouse-ul și tastatura, mută fișiere în ambele sensuri și arată pe calculator notificările și SMS-urile primite.

În afară de o verificare zilnică a actualizărilor, versiunea gratuită Normal **nu face nicio conexiune** la internet sau la vreun server. O cheie Pro/Pro Max se **activează o singură dată prin internet** când o introduci prima dată. Utilizarea zilnică nu are nevoie de internet; licența se reînnoiește scurt online cam o dată pe lună, iar fără internet programul mai funcționează încă 30 de zile. Modul wireless ajunge doar la propriul tău telefon, pe propriul tău wifi. Fără cont, fără abonament.

CE POȚI FACE

Vezi și folosește ecranul

Ecranul se deschide pe PC într-o fereastră separată; atinge, glisează și tastează cu mouse-ul și tastatura. Deschide aplicații, joacă jocuri.

Telefonul rămâne liber cât joci PRO

NORMAL: 10 MIN/ZI

Cu ECRAN SEPARAT, aplicația aleasă se deschide la dimensiune completă pe un ecran separat din telefon; ecranul propriu al telefonului rămâne liber.

Mută fișiere

De pe PC pe telefon și înapoi; merge și tragerea cu mouse-ul. Numele identice nu se suprascriu, devin "nume (2)".

Citește notificări și SMS

Vezi notificările telefonului și SMS-urile primite ca fișe pe ecranul PC-ului.

Continuă fără fir PRO

Prima conectare prin cablu; apoi continui pe același wifi.

Backup și sincronizare PRO MAX

Copiază incremental fotografii și videoclipuri pe PC; sincronizează un dosar în ambele sensuri. Fără cloud.

DE CE AI NEVOIE

Un PC cu Windows 10 sau 11 (64 de biți) și aproximativ 37 MB spațiu liber · un telefon sau o tabletă Android: Android 5.0 sau mai nou (Android 11 sau mai nou pentru sunet și ECRAN SEPARAT) · un cablu USB care transmite date (pentru prima conectare). Internet: pentru descărcarea programului și pentru activarea o singură dată a unei chei Pro/Pro Max. Licența se reînnoiește scurt online cam o dată pe lună. Programul este pentru **Android**; nu funcționează cu iPhone.

PRIMA DATĂ

Configurare și pregătirea dispozitivului

Deschiderea programului

Dă dublu clic pe **Mobile2PC.exe**; nu e nevoie de instalare. Păstrează dosarul **scrcpy** lângă el. Dacă Windows spune "editor necunoscut": **Mai multe informații > Rulează oricum** (programul este semnat cu propriul nostru certificat; fiindcă nu este un certificat cumpărat, apare acest avertisment).

Asistent de instalare


La prima pornire, un asistent ilustrat în 5 pași pregătește telefonul pas cu pas și trece singur mai departe când detectează telefonul. Pentru a-l redeschide: **UNELTE > ASISTENT DE INSTALARE**.

PAS	CE FACI PE TELEFON
1. Mod dezvoltator	Setări > Despre telefon > Informații software: atinge "Număr versiune" de **7 ori**. (Pe Pixel/Motorola direct sub "Despre telefon", pe Xiaomi sub "Toate specificațiile".)
2. Depanare USB	Setări > Opțiuni dezvoltator > **Depanare USB**: PORNIT. Gri pe Samsung: Securitate și confidențialitate > Blocare automată > OPRIT.
3. Conectează cablul	Conectează telefonul cu un cablu USB de **date**. În fereastră alege "Permite întotdeauna de pe acest computer" > **PERMITE**.


INDICATOR DE STARE (BARA DE SUS)

Roșu	Telefonul nu este conectat. Verifică cablul și pașii de mai sus.
Galben	Telefonul e văzut, dar așteaptă aprobarea. Confirmă fereastra "Permite" pe telefon.
Verde	Conectat și gata. Indicatorul din mijlocul filei ECRAN devine și el verde și scrie "telefon pregătit"; apasă CONECTARE.

Inelul bateriei din dreapta barei de sus arată nivelul de încărcare al telefonului și dacă se încarcă. Selectorul de limbă este jos în stânga și există în fiecare versiune (26 de limbi); programul pornește în limba PC-ului și îți reține alegerea.









Configurare și pregătirea dispozitivului


1. Mod dezvoltator




2. Depanare USB



Depanarea USB este gri



3. Conectează cablul




FILA 1

ECRAN — folosește telefonul de pe PC

BUTON / COMUTATOR	CE FACE
1 **CONECTARE**	Deschide ecranul telefonului într-o **fereastră separată**. Atinge/glisează cu mouse-ul, tastează cu tastatura.
2 **MĂREȘTE + / MICȘOREAZĂ - / ÎN FAȚĂ**	Mărește/micșorează fereastra telefonului (proporțiile se păstrează) sau o aduce în față.
3 **Ctrl + tragere**	Pentru zoom **în interiorul** unui joc/aplicații: în fereastra telefonului ține Ctrl + trage cu butonul stâng al mouse-ului.
4 **ÎNCHIDE**	Închide fereastra telefonului (o înregistrare video se încheie corect).
5 **CAPTURĂ DE ECRAN**	Salvează ecranul curent al telefonului ca PNG în **Desktop > Mobile2PC**.
6 **REDESCHIDE ECRANUL / F5**	Când fereastra telefonului e închisă cu X sau conexiunea cade, programul vine în față și acest buton apare în mijloc. Apasă-l sau apasă **F5**: se redeschide cu aceleași setări, iar cu ECRAN SEPARAT cu **aceeași aplicație**; lista nu mai este cerută. Dacă ai închis cu ÎNCHIDE, butonul nu apare; folosește CONECTARE.
7 **ECRAN STINS / MUT**	Stinge ecranul propriu al telefonului (baterie/intimitate) / nu trimite sunetul telefonului pe PC. Dacă îl schimbi cu fereastra deschisă, fereastra se redeschide singură cu noua setare.
8 **ECRAN SEPARAT** PRO NORMAL: 10 MIN/ZI	Aplicația se deschide pe un ecran separat din telefon; telefonul rămâne liber. Detalii pe pagina următoare.
9 **ÎNREGISTRARE VIDEO** PRO	Înregistrează ecranul în timpul conexiunii ca mp4 în **Desktop > Mobile2PC**. Dacă înregistrarea nu a pornit deloc, fișierul gol este șters și notat în jurnalul UNELTE.
10 **GAMEPAD** PRO	Transmite telefonului un controler de joc conectat la PC (jocul trebuie să suporte controlere).
11 **CLIPBOARD** PRO	Partajează textul copiat între cele două dispozitive. În Pro este activat implicit.

Butoanele care nu sunt în versiunea ta apar **gri, cu lacăt**; un clic pe ele nu pornește funcția, ci deschide panoul de cumpărare (vezi "Versiuni și licență").



ECRAN SEPARAT — telefonul rămâne liber cât joci

Activează și alege aplicația

În fila ECRAN activează **ECRAN SEPARAT**, apoi apasă **CONECTARE**. Se deschide fereastra **"APLICAȚIE PENTRU ECRANUL SEPARAT"**: aplicațiile telefonului sunt listate în limba telefonului; filtrează cu câmpul **Caută:**. Alege una și apasă **DESCHIDE** (sau dublu clic): aplicația se deschide **la dimensiune completă** pe ecranul separat, ca pe telefon. **DESKTOP** deschide desktopul virtual al telefonului fără aplicație (asemănător DeX pe Samsung). **ANULEAZĂ** închide fereastra. Data viitoare, ultima aplicație aleasă este deja selectată; dacă lista nu poate fi citită, deschide cu DESKTOP.

La ce folosește și limitele sale

Aplicația rulează pe un **ecran separat din telefon**, iar imaginea ei vine pe PC; ecranul propriu al telefonului rămâne liber: între timp poți folosi WhatsApp, poți suna sau răspunde la un apel. Dacă închizi fereastra, aplicația nu se pierde; se mută pe ecranul principal al telefonului. **Necesită Android 11 sau mai nou**; unii producători blochează ecranele suplimentare. Cu ECRAN SEPARAT activat, ECRAN STINS este ignorat. În timpul unui apel sunetul jocului poate dispărea pe PC (Android poate bloca sunetul în timpul apelului); imaginea continuă.

Aplicațiile bancare apar negre

Aplicațiile bancare și unele de plată blochează oglindirea ecranului lor **din motive de securitate**; în fereastra de pe PC apar **negre**. Nu este o eroare și e la fel în orice program de oglindire; programul îți amintește asta cât fereastra e deschisă și în lista de aplicații. Folosește aceste aplicații direct pe telefon.

Versiunea gratuită: 10 minute de probă pe zi NORMAL: 10 MIN/ZI

ECRAN SEPARAT este o funcție Pro, dar în **versiunea Normal (gratuită) o poți încerca în total 10 minute pe zi**. Lângă comutator scrie **"Probă: mai sunt N min"**. Când timpul expiră, ecranul separat se închide singur, aplicația deschisă se mută pe ecranul principal al telefonului și se deschide panoul de cumpărare Pro; eticheta devine "Probă: epuizată azi". Proba se reînnoiește în fiecare noapte la miezul nopții (ceasul PC-ului). Contorul este păstrat doar pe acest calculator; dacă înregistrarea lui este deteriorată sau ștearsă, primești 3 minute în ziua aceea. Pro și Pro Max nu au limită de timp.

TASTE — joacă cu tastatura și mouse-ul

Plasează tastele pe imaginea jocului PRO

Pornește jocul (de preferință pe ECRAN SEPARAT), apoi în fila ECRAN apasă **TASTE**: se deschide imaginea curentă a jocului. Adaugă cu butoanele din dreapta: **+ TASTĂ** (dă clic pe ecran, apoi apasă o tastă; cât timp tasta e apăsată, acel punct este atins), **+ JOYSTICK** (manetă de mișcare; implicit W A S D, SHIFT pentru sprint), **+ PRIVIRE MOUSE** (mișcarea mouse-ului devine o glisare din acest punct: cameră/țintire), **+ CLIC STÂNGA** / **+ CLIC DREAPTA** (unde sunt butoanele de tragere și țintire). Trage un element ca să-l muți; cu rotița schimbi mărimea joystickului sau viteza privirii; dublu clic pentru a-i schimba tasta; clic dreapta pentru ștergere. **SALVEAZĂ**: profilul se păstrează pentru fiecare joc și se folosește automat în acel joc. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile și Free Fire au profiluri de pornire (**PRESETARE**); dacă aranjamentul tău din joc diferă, mută punctele.

Mod joc: F12

Cu fereastra telefonului în față, apasă **F12**: în stânga sus a ferestrei apare **MOD JOC PORNIT**, iar tastele atribuite și mouse-ul devin atingeri pe telefon. Dacă profilul are PRIVIRE MOUSE, mouse-ul rotește camera, iar cursorul rămâne în fereastră; **tasta din stânga lui 1** eliberează / recaptează cursorul. Apasă din nou F12 ca să tastezi sau să dai clic în meniuri. Trecerea la altă fereastră ridică toate degetele apăsate.

Cum funcționează, limite

Tastele doar imită atingeri pe ecran; nu ating fișierele jocului. Până la 10 degete simultan. Timp măsurat de la tastă la atingerea pe telefon: aproximativ 7 ms (USB). Tastatura și mouse-ul sunt urmărite doar cât fereastra telefonului e în față (ce tastezi atunci merge oricum la telefon); cu modul joc oprit, nu este atinsă nicio tastă în afară de F12. Doar Windows.

Risc pentru cont — citește neapărat

Tastele doar imită atingeri pe ecran; nu modifică jocul. Totuși, unele jocuri (de ex. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile) pot considera jocul cu tastatură/mouse pe telefon contrar regulilor sau îl pot confunda cu trișatul; contul tău poate fi restricționat sau blocat, temporar sau permanent. Verifică regulile jocului; îți recomandăm să nu-l folosești în meciuri clasate sau online. Folosirea este pe propriul risc. Programul afișează acest avertisment o singură dată, la prima utilizare.

FILA 2

FIȘIERE — mută fișiere în ambele sensuri

BUTON / COMUTATOR	CE FACE
1 **TRIMITE DE PE PC**	Trimite fișierele alese în dosarul deschis pe telefon. Dacă numele există deja, nimic nu se suprascrie; se salvează ca **"nume (2)"**.
2 **Tragere cu mouse-ul**	Lasă un fișier pe fereastra programului — ajunge direct pe telefon.
3 **ADU PE PC**	Copiază fișierele și dosarele selectate (selecție multiplă cu Ctrl/Shift) în **Desktop > Mobile2PC**; un nume existent devine **"nume (2)"**.
4 **REÎMPROSPĂTEAZĂ / DOSAR PĂRINTE**	Reîmprospătează lista. Dublu clic pe un dosar îl deschide; rândul DOSAR PĂRINTE de sus urcă un nivel.
5 **ȘTERGE**	Șterge elementele selectate de pe telefon, după confirmare. La un dosar se șterge și conținutul (nu se poate anula).
6 **INSTALEAZĂ APK** PRO	Instalează pe telefon un fișier .apk de pe PC.



FILA 3

NOTIFICĂRI — citește ce ajunge pe telefon

BUTON / COMUTATOR	CE FACE
NOTIFICĂRI	Listează notificările telefonului (aplicație, titlu, text) ca fișe.
SMS PRIMITE	Arată SMS-urile primite. (Unele telefoane blochează citirea SMS; Notificări arată totuși mesajele.)
TEXT COMPLET	Dezactivat implicit. Avertizează la activare; arată și textul complet al notificărilor bancare și 2FA pe care Android le ascunde de obicei.
TRIMITE SMS PRO	Scrie numărul și textul; mesajul se deschide completat în aplicația proprie a telefonului, iar pe telefon atingi TRIMITE.
SUNĂ PRO	Sună de pe telefon numărul scris, după confirmare.
PRINDE OTP PRO	Arată un cod de verificare primit **pe ecran**, nu în clipboard. Dezactivat implicit și avertizează la activare: majoritatea băncilor interzic mutarea codurilor pe alt dispozitiv.

FILA 4

UNELTE — funcții suplimentare

BUTON / COMUTATOR	CE FACE
1 **CONECTARE FĂRĂ FIR** PRO	Se conectează fără fir la telefonul de pe același wifi (prima conectare prin cablu). **Android 11 și mai nou: Opțiuni dezvoltator > Depanare wireless** trebuie să fie activată; programul deschide acel ecran, cere codul de asociere din 6 cifre dacă e nevoie și găsește telefonul în rețea. Dacă conexiunea cade, încearcă singur s-o restabilească.
2 **MAI MULTE DISPOZITIVE** PRO	Cu mai multe dispozitive conectate apare în bara de sus un selector de dispozitiv (pictogramă telefon + număr); programul lucrează cu cel ales, iar un ecran deschis trece pe el.
3 **INFO DISPOZITIV**	Arată marca, modelul, versiunea Android, bateria și stocarea.
4 **DESCHIDE DOSARUL DE FIȘIERE**	Deschide dosarul **Desktop > Mobile2PC**.
5 **DEZACTIVEAZĂ DEPANAREA USB**	Dezactivează depanarea USB pe telefon când ai terminat. Conexiunea cade și ea, e normal; reactiveaz-o pentru a te reconecta.
6 **SECURITATEA TELEFONULUI**	Deschide pagina de securitate a telefonului; pe Samsung acolo se află **Blocare automată**. Programul nu poate dezactiva singur această setare.
7 **ASISTENT DE INSTALARE / GHID DE UTILIZARE**	Arată din nou pașii ilustrați de pregătire / deschide ghidul vizual (GUIDE.html, în limba programului).
8 **LICENȚĂ**	Aici lipești cheia de licență cumpărată; o cheie Pro/Pro Max se activează atunci o singură dată prin internet. Pro / Pro Max se deblochează după repornirea programului.
9 **DIAGNOSTIC**	Copiază informații de diagnostic pentru asistență **în clipboard**; nu trimite nimic, le lipești tu în e-mail.
10 **BACKUP FOTO** PRO MAX	Copiază incremental DCIM (Camera, Screenshots, Screen recordings), Movies și Pictures (cu subdosare) în **Desktop > Mobile2PC > foto-yedek** (doar fișierele noi).
11 **BACKUP CONTACTE** PRO MAX	**Backup contacte**: Cu telefonul conectat prin USB, salvează numele, numerele, e-mailul, compania și adresa ca fișier .vcf standard în **Desktop > Mobile2PC > kisiler-yedek**: datat, rămân ultimele 10, fără modificări nu scrie nimic nou. Fără poze; nu e nevoie de internet sau root. **Restaurare contacte**: Trimite fișierul .vcf ales pe telefon și deschide ecranul de **import** al telefonului; acolo confirmi. Programul nu șterge și nu modifică contacte. Dacă ecranul nu se deschide: **Contacte > Setări > Importă** și alege **Download/Mobile2PC-kisiler.vcf**. Unii producători pot restricționa acest lucru.
12 **SINCRONIZARE DOSAR** PRO MAX	Copiază fișierele lipsă în ambele sensuri între **Desktop > Mobile2PC > senkron** și **Mobile2PC-Senkron** de pe telefon (subdosarele și ștergerile nu se sincronizează).
13 **BLOCARE LA PLECARE** PRO MAX	Blochează automat PC-ul când se pierde conexiunea cu telefonul.

Panoul întunecat din fila UNELTE este **jurnalul**: fiecare acțiune e scrisă acolo cu ora ei; dacă ceva nu merge, uită-te întâi acolo.

UNELTE — funcții suplimentare



VERSIUNI ȘI LICENȚĂ

Normal / Pro / Pro Max

VERSIUNE	CE INCLUDE
NORMAL — gratuit	Ecran (mouse + tastatură), ECRAN STINS / MUT, captură de ecran, transfer de fișiere și tragere cu mouse-ul, citirea notificărilor și a SMS-urilor, asistent de instalare, selector de 26 de limbi, **ECRAN SEPARAT 10 minute de probă pe zi**.
PRO — 19,95 € o singură dată	Normal + ECRAN SEPARAT nelimitat, înregistrare video, controler de joc, sincronizare clipboard, instalare APK, trimitere SMS / apel, captare OTP, conexiune fără fir, mai multe dispozitive, TASTE PENTRU JOC.
PRO MAX — 29,95 € o singură dată	Pro + backup foto, backup contacte, sincronizare dosar, blocare la plecare.

Funcții blocate și panoul de cumpărare

Funcțiile care nu sunt în versiunea ta nu sunt ascunse: apar **gri, cu lacăt**. Un clic pe ele nu le pornește; se deschide un mic panou cu numele funcției, versiunea care o are, prețul și faptul că nu există abonament. **CUMPĂRĂ** deschide pagina de plată mobile2pc.com în browserul implicit (plata are loc în browser). **AM O CHEIE DE LICENȚĂ** te duce direct la **UNELTE > LICENȚĂ**. **ÎNCHIDE** (sau Esc) închide panoul. Se deschide doar la clic; nu există mementouri repetate.

Introducerea cheii de licență

Lipește cheia din e-mailul de cumpărare în fereastra **UNELTE > LICENȚĂ** (spațiile, rândurile noi și ghilimelele sunt curățate automat). O cheie Pro/Pro Max se **activează apoi o singură dată prin internet**: programul trimite la mobile2pc.com doar cheia și un rezumat pseudonimizat al acestui calculator, primește un certificat de activare semnat și îl salvează; după aceea funcționează offline. Cu internet se reînnoiește discret cam la fiecare 30 de zile; dacă serverul nu poate fi contactat încă 30 de zile, Pro se oprește și programul rulează ca Normal, cu ÎNCEARCĂ DIN NOU. O cheie poate fi activată pe cel mult **2 calculatoare**; o cheie rambursată este revocată. Când scrie "Licență validă", închide programul și **deschide-l din nou**. Dacă cheia e greșită, scrie "Licență nevalidă" și programul rulează ca Normal; nici un fișier de cheie deteriorat nu îl blochează.

Te-ai blocat? Tabel de depanare

SIMPTOM	CAUZĂ + SOLUȚIE
Depanarea USB este gri	O blochează **Blocarea automată** Samsung: Setări > Securitate și confidențialitate > Blocare automată > OPRIT. Scurtătură (telefon conectat): UNELTE > **SECURITATEA TELEFONULUI**.
Pe Samsung conexiunea cade cam la fiecare 30 min	Blocarea automată Samsung se poate **reactiva singură și dezactiva depanarea USB** la ceva timp după ce ai oprit-o (măsurat ~30 min). Oprește Blocarea automată; dacă ecranul acela are o opțiune care o reactivează automat, oprește-o și pe aceea. Apoi activează depanarea USB, conectează cablul și redeschide fereastra telefonului cu **F5**.
Programul nu vede telefonul	Poate fi activat **Tethering USB**: Setări > Conexiuni > Hotspot mobil și Tethering > Tethering USB > OPRIT. Cablul poate fi doar de încărcare; folosește un cablu de date.
Conectat, dar "așteaptă aprobare"	Confirmă fereastra "Permite" pe telefon. Nicio fereastră? Scoate și reconectează cablul.
ECRAN SEPARAT activat, dar niciun ecran	Telefonul poate avea **Android mai vechi de 11** sau producătorul îl blochează. Dezactivează comutatorul și apasă CONECTARE normal.
Panou de cumpărare în loc de ECRAN SEPARAT	În Normal proba de 10 minute de azi s-a epuizat; se reînnoiește la miezul nopții.
Aplicația bancară / de plată e neagră	Blochează oglindirea din motive de securitate; nu e o eroare. Folosește-o pe telefon.
Am închis fereastra telefonului cu X	**REDESCHIDE ECRANUL** în fila ECRAN sau **F5**.
"Licență nevalidă"	Copiază cheia complet din e-mailul de cumpărare; tot nu merge: info@mobile2pc.com.
Pro nu se deblochează: fereastra "activare"	Cheia trebuie activată o dată pe acest calculator prin internet: conectează-te și apasă **ÎNCEARCĂ DIN NOU**. Dacă scrie că cheia e folosită pe 2 calculatoare: info@mobile2pc.com.
Numele fișierului se termină cu " (2)"	Exista deja un fișier cu acel nume; programul nu l-a suprascris și a ales un nume nou.
Nu pot face zoom într-un joc	În fereastra telefonului ține Ctrl + trage cu butonul stâng al mouse-ului.
Xiaomi / Redmi / POCO	Activează în Opțiuni dezvoltator și **Depanare USB (Setări de securitate)**; pot fi necesare cont Mi și cartelă SIM.
Huawei / Honor	Comută USB de la "Doar încărcare" la **Transfer de fișiere**.

Securitate și confidențialitate: În afară de verificarea actualizărilor, versiunea Normal nu se conectează niciodată la internet sau la vreun server. La pornire, programul (și versiunea gratuită) verifică cel mult o dată pe zi pe mobile2pc.com dacă există o versiune nouă; nu se trimite nicio cheie și nicio dată personală. Dezactivare: UNELTE > Asistență > **CAUTĂ ACTUALIZĂRI**. Pro/Pro Max trimite la mobile2pc.com doar cheia și un rezumat pseudonimizat al calculatorului (hash cu sare; fără nume, fișiere sau date din telefon), la activare și la reînnoirea de cam la fiecare 30 de zile. CUMPĂRĂ deschide pagina de plată în browser. Notificările, mesajele și fișierele rămân pe PC-ul tău. Ce stochează programul pe acest PC: setări, cheia de licență și certificatul de activare semnat (**%APPDATA%\Mobile2PC**) și, în Normal, contorul de probă ECRAN SEPARAT (**deneme.dat** + **HKCU\Software\Mobile2PC**; doar data și timpul folosit, semnate; nu sunt date personale, nu se trimit nicăieri). Fișierul programului este semnat de MA FA Global V.O.F. și verifică la pornire semnătura și editorul: dacă este modificat sau semnat din nou de altcineva, nu se deschide.

CONTACT

Producător	MA FA Global V.O.F. · KvK 42103154
E-mail / web	info@mobile2pc.com · mobile2pc.com
Versiune	Mobile2PC v3.4.0 (Windows)