

MOBILE2PC

U Ž I V A T E L S K Á P Ř Í R U Č K A

Windows · v3.4.0

MA FA Global V.O.F. · info@mobile2pc.com

CO DĚLÁ

Co je tento program?

Mobile2PC je **jeden program**, který připojí tvůj telefon nebo tablet s Androidem k počítači. Zobrazí obrazovku zařízení na PC, umožní ji ovládat myší a klávesnicí, přesouvá soubory oběma směry a zobrazuje na počítači oznámení a příchozí SMS.

Kromě denní kontroly aktualizací se bezplatná verze Normal **nepřipojuje** k internetu ani k žádnému serveru. Klíč Pro/Pro Max se **jednou aktivuje přes internet** při prvním zadání. Běžné používání nepotřebuje internet; licence se přibližně jednou za měsíc krátce obnoví online a bez internetu program funguje ještě 30 dní. Bezdrátový režim dosáhne jen na tvůj vlastní telefon ve tvé vlastní wifi. Žádný účet, žádné předplatné.

CO MŮŽEŠ DĚLAT

Vidět a ovládat obrazovku

Obrazovka se otevře ve vlastním okně na PC; klepej, přejížděj a piš myší a klávesnicí. Otevírej aplikace, hraj hry.

Telefon volný, zatímco hraješ PRO

NORMAL: 10 MIN/DEN

S funkcí SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA se vybraná aplikace otevře v plné velikosti na samostatné obrazovce uvnitř telefonu; vlastní obrazovka telefonu zůstane volná.

Přesouvat soubory

Z PC do telefonu a zpět; funguje i přetažení. Stejné názvy se nepřepisují, stane se z nich "název (2)".

Číst oznámení a SMS

Oznámení a příchozí SMS z telefonu vidíš jako karty na obrazovce PC.

Pokračovat bezdrátově PRO

První připojení kabelem; potom dál přes stejnou wifi.

Zálohovat a synchronizovat PRO MAX

Kopíruj fotky a videa do PC přírůstkově; synchronizuj složku oběma směry. Bez cloudu.

CO POTŘEBUJEŠ

PC s 64bitovými Windows 10 nebo 11 a asi 37 MB volného místa · telefon nebo tablet s Androidem: Android 5.0 nebo novější (Android 11 nebo novější pro zvuk a SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA) · USB kabel, který přenáší data (pro první připojení). Internet: ke stažení programu a k jednorázové aktivaci klíče Pro/Pro Max. Licence se přibližně jednou za měsíc krátce obnoví online. Program je pro **Android**; s iPhonem nefunguje.

POPRVÉ

Instalace a příprava zařízení

Otevření programu

Poklepej na **Mobile2PC.exe**; instalace není potřeba. Nech vedle něj složku **scrcpy**. Pokud Windows hlásí "neznámý vydavatel": **Další informace > Přesto spustit** (program je podepsán naším vlastním certifikátem; protože nejde o koupený certifikát, objeví se toto varování).

Průvodce instalací


Při prvním spuštění připraví obrázkový průvodce v 5 krocích telefon krok za krokem a sám pokračuje, jakmile telefon rozpozná. Znovu ho otevřeš takto: **NÁSTROJE > PRŮVODCE INSTALACÍ**.

KROK	CO UDĚLAT V TELEFONU
1. Režim vývojáře	Nastavení > O telefonu > Informace o softwaru: **7krát** klepni na "Číslo sestavení". (U Pixel/Motorola přímo pod "O telefonu", u Xiaomi pod "Všechny specifikace".)
2. Ladění USB	Nastavení > Možnosti pro vývojáře > **Ladění USB**: ZAP. Šedé u Samsungu: Zabezpečení a soukromí > Automatické blokování > VYP.
3. Připoj kabel	Připoj telefon **datovým** USB kabelem. V okně zvol "Vždy povolit z tohoto počítače" > **POVOLIT**.

STAVOVÉ SVĚTLO (HORNÍ LIŠTA)

Červená	Telefon není připojen. Zkontroluj kabel a kroky výše.
Žlutá	Telefon je vidět, ale čeká na potvrzení. Potvrď v telefonu okno "Povolit".
Zelená	Připojeno a připraveno. Ukazatel uprostřed karty OBRAZOVKA také zezelená a ukáže "TELEFON PŘIPRAVEN"; klikni na PŘIPOJIT.


Kroužek baterie vpravo na horní liště ukazuje stav nabití telefonu a zda se nabíjí. Výběr jazyka je vlevo dole a je v každé verzi (26 jazyků); program se spustí v jazyce PC a pamatuje si tvou volbu.




POPRVÉ

Instalace a příprava zařízení


1. Režim vývojáře




2. Ladění USB



Ladění USB je šedé



3. Připoj kabel




KARTA 1

OBRAZOVKA — ovládej telefon z PC

TLAČÍTKO / PŘEPÍNAČ	CO DĚLÁ
1 **PŘIPOJIT**	Otevře obrazovku telefonu v **samostatném okně**. Klepej/přejížděj myší, piš klávesnicí.
2 **ZVĚTŠIT + / ZMENŠIT - / DO POPŘEDÍ**	Zvětší/zmenší okno telefonu (poměr stran zůstane) nebo ho přenese do popředí.
3 **Ctrl + tažení**	Přiblížení **uvnitř** hry/aplikace: v okně telefonu drž Ctrl + táhni levým tlačítkem myši.
4 **ZAVŘÍT**	Zavře okno telefonu (nahrávání videa se řádně dokončí).
5 **SNÍMEK OBRAZOVKY**	Uloží aktuální obrazovku telefonu jako PNG do **Plocha > Mobile2PC**.
6 **ZNOVU OTEVŘÍT OBRAZOVKU / F5**	Když se okno telefonu zavře křížkem X nebo spojení vypadne, program se přesune do popředí a uprostřed se objeví toto tlačítko. Klikni na něj nebo stiskni **F5**: okno se znovu otevře se stejným nastavením a u SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA se **stejnou aplikací**; seznam se nezobrazí. Pokud jsi okno zavřel tlačítkem ZAVŘÍT, tlačítko se neobjeví; použij PŘIPOJIT.
7 **OBRAZOVKA VYPNUTA / ZTLUMIT**	Ztmaví vlastní obrazovku telefonu (baterie/soukromí) / neposílá zvuk telefonu do PC. Když to změníš při otevřeném okně, okno se samo znovu otevře s novým nastavením.
8 **SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA** PRO NORMAL: 10 MIN/DEN	Aplikace se otevře na samostatné obrazovce uvnitř telefonu; telefon zůstane volný. Podrobnosti na další straně.
9 **NAHRÁVAT VIDEO** PRO	Nahrává obrazovku během připojení jako mp4 do **Plocha > Mobile2PC**. Pokud nahrávání vůbec nezačalo, prázdný soubor se smaže a zapíše do protokolu na kartě NÁSTROJE.
10 **GAMEPAD** PRO	Předá telefonu gamepad připojený k PC (hra musí gamepady podporovat).
11 **SCHRÁNKA** PRO	Sdílí zkopírovaný text mezi oběma zařízeními. V Pro je ve výchozím stavu zapnuto.

Tlačítka, která tvoje verze nemá, jsou **šedá se zámkem**; kliknutím se funkce nespustí, ale otevře se nákupní panel (viz "Verze a licence").



SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA — telefon volný, zatímco hraješ

Zapnutí a výběr aplikace

Na kartě OBRAZOVKA zapni **SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA** a klikni na **PŘIPOJIT**. Otevře se okno **"APLIKACE PRO SAMOSTATNOU OBRAZOVKU"**: aplikace telefonu jsou uvedeny v jazyce telefonu; filtruj polem **Hledat:**. Vyber jednu a klikni na **OTEVŘÍT** (nebo poklepej): aplikace se otevře v **plné velikosti** na samostatné obrazovce, stejně jako v telefonu. **PLOCHA** otevře virtuální plochu telefonu bez aplikace (u Samsungu podobné DeX). **ZRUŠIT** zavře okno. Naposledy vybraná aplikace je příště předvybraná; pokud seznam nelze načíst, otevři PLOCHA.

K čemu slouží a omezení

Aplikace běží na **samostatné obrazovce uvnitř telefonu** a její obraz jde do PC; vlastní obrazovka telefonu zůstane volná: mezitím můžeš používat WhatsApp, volat nebo přijmout hovor. Když okno zavřeš, aplikace se neztratí; přejde na hlavní obrazovku telefonu. **Vyžaduje Android 11 nebo novější**; někteří výrobci další obrazovky blokují. Se zapnutou SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA se OBRAZOVKA VYPNUTA ignoruje. Během hovoru může na PC vypadnout zvuk hry (Android může při hovoru blokovat zvuk); obraz běží dál.

Bankovní aplikace jsou černé

Bankovní a některé platební aplikace blokují zrcadlení své obrazovky **z bezpečnostních důvodů**; v okně PC jsou **černé**. Není to chyba a je to stejné v každém programu pro zrcadlení; program na to upozorní při otevřeném okně i v seznamu aplikací. Tyto aplikace používej přímo v telefonu.

Bezplatná verze: 10 minut zkoušky denně

NORMAL: 10 MIN/DEN

SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA je funkce Pro, ale ve **verzi Normal (zdarma) ji můžeš zkoušet celkem 10 minut denně**. Vedle přepínače je **"Zkouška: zbývá N min"**. Když čas vyprší, samostatná obrazovka se sama zavře, otevřená aplikace přejde na hlavní obrazovku telefonu a otevře se nákupní panel Pro; popisek se změní na "Zkouška: dnes vyčerpána". Zkouška se obnovuje každou noc o půlnoci (hodiny PC). Počítadlo je uložené jen v tomto počítači; pokud je jeho záznam poškozený nebo smazaný, dostaneš ten den 3 minuty. Pro a Pro Max nemají časový limit.

KLÁVESY — hraj s klávesnicí a myší

Umísti klávesy na obraz hry PRO

Spusť hru (nejlépe v režimu SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA) a pak na kartě OBRAZOVKA klikni na **KLÁVESY**: otevře se aktuální obraz hry. Přidávej tlačítky vpravo: **+ KLÁVESA** (klikni na obrazovku, pak stiskni klávesu; dokud klávesu držíš, je toto místo stisknuté), **+ JOYSTICK** (pohybová páčka; výchozí W A S D, SHIFT pro sprint), **+ POHLED MYŠÍ** (pohyb myši se změní v tažení z tohoto místa: kamera/míření), **+ LEVÉ TLAČ.** / **+ PRAVÉ TLAČ.** (kde jsou tlačítka střelby a míření). Přetažením prvek přesuneš; kolečkem měníš velikost joysticku nebo rychlost pohledu; poklepáním změníš jeho klávesu; pravým tlačítkem ho smažeš. **ULOŽIT**: profil se uloží pro každou hru a v ní se použije automaticky. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile a Free Fire mají startovní profily (**VÝCHOZÍ**); pokud se tvé rozložení ve hře liší, posuň místa.

Herní režim: F12

Když je okno telefonu v popředí, stiskni **F12**: vlevo nahoře v okně se objeví **HERNÍ REŽIM ZAP.** a přiřazené klávesy a myš se stanou dotyky na telefonu. Má-li profil POHLED MYŠÍ, myš otáčí kamerou a kurzor zůstává v okně; **klávesa vlevo od 1** kurzor uvolní / znovu zachytí. Pro psaní nebo klikání v nabídkách stiskni znovu F12. Při přepnutí do jiného okna se všechny držené prsty zvednou.

Jak to funguje, omezení

Mapování kláves jen napodobuje dotyky na obrazovce; na soubory hry nesahá. Až 10 prstů najednou. Naměřený čas od klávesy k dotyku na telefonu: asi 7 ms (USB). Klávesnice a myš se sledují jen tehdy, když je okno telefonu v popředí (co tehdy píšeš, jde stejně do telefonu); při vypnutém herním režimu se kromě F12 nezachytává žádná klávesa. Jen Windows.

Riziko pro účet — přečti si

Mapování kláves jen napodobuje dotyky na obrazovce; hru nemění. Přesto některé hry (např. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile) mohou hraní s klávesnicí/myší na telefonu považovat za porušení svých pravidel nebo ho zaměnit za podvádění; tvůj účet může být dočasně nebo trvale omezen či zablokován. Zkontroluj pravidla hry; nedoporučujeme to používat v hodnocených ani online zápasech. Používáš to na vlastní riziko. Program toto varování zobrazí jednou, při prvním použití.

KARTA 2

SOUBORY — přesouvej soubory oběma směry

TLAČÍTKO / PŘEPÍNAČ	CO DĚLÁ
1 **POSLAT Z PC**	Pošle vybrané soubory do otevřené složky v telefonu. Pokud název už existuje, nic se nepřepíše; uloží se jako **"název (2)"**.
2 **Přetažení**	Pusť soubor na okno programu — jde rovnou do telefonu.
3 **STÁHNOUT DO PC**	Zkopíruje vybrané soubory a složky (více najednou s Ctrl/Shift) do **Plocha > Mobile2PC**; z existujícího názvu se stane **"název (2)"**.
4 **OBNOVIT / SLOŽKA VÝŠ**	Obnoví seznam. Poklepáním složku otevřeš; řádek SLOŽKA VÝŠ nahoře jde o úroveň výš.
5 **SMAZAT**	Po dotazu smaže vybrané položky v telefonu. U složky se smaže i její obsah (nelze vrátit).
6 **INSTALOVAT APK** PRO	Nainstaluje do telefonu soubor .apk z PC.



KARTA 3

OZNÁMENÍ — čti, co přichází do telefonu

TLAČÍTKO / PŘEPÍNAČ	CO DĚLÁ
OZNÁMENÍ	Vypíše oznámení telefonu (aplikace, název, text) jako karty.
PŘÍCHOZÍ SMS	Zobrazí příchozí SMS. (Některé telefony čtení SMS blokují; zprávy se i tak zobrazí v Oznámeních.)
ÚPLNÝ TEXT	Ve výchozím stavu vypnuto. Při zapnutí varuje; zobrazí i úplný text bankovních a 2FA oznámení, který Android obvykle skrývá.
POSLAT SMS PRO	Zadej číslo a text; zpráva se otevře vyplněná ve vlastní aplikaci telefonu a v telefonu klepneš na ODESLAT.
VOLAT PRO	Po dotazu zavolá z telefonu na zadané číslo.
ZACHYTIT OTP PRO	Zobrazí příchozí ověřovací kód **na obrazovce**, ne ve schránce. Ve výchozím stavu vypnuto a při zapnutí varuje: většina bank zakazuje přenášet kódy na jiné zařízení.

KARTA 4

NÁSTROJE — další funkce

TLAČÍTKO / PŘEPÍNAČ	CO DĚLÁ
1 **PŘIPOJIT BEZDRÁTOVĚ** PRO	Připojí se bezdrátově k telefonu ve stejné wifi (první připojení kabelem). **Android 11 a novější:** musí být zapnuté **Možnosti pro vývojáře > Bezdrátové ladění**; program tu obrazovku otevře, v případě potřeby si vyžádá 6místný párovací kód a najde telefon v síti. Když spojení vypadne, sám se ho pokusí obnovit.
2 **VÍCE ZAŘÍZENÍ** PRO	Při více připojených zařízeních se v horní liště objeví výběr zařízení (ikona telefonu + počet); program pracuje s vybraným a otevřená obrazovka na něj přejde.
3 **INFO O ZAŘÍZENÍ**	Zobrazí značku, model, verzi Androidu, baterii a úložiště.
4 **OTEVŘÍT SLOŽKU SOUBORŮ**	Otevře složku **Plocha > Mobile2PC**.
5 **LADĚNÍ USB VYPNOUT**	Po skončení vypne v telefonu ladění USB. Spojení se tím také přeruší, to je v pořádku; pro nové připojení ho znovu zapni.
6 **ZABEZPEČENÍ TELEFONU**	Otevře stránku zabezpečení telefonu; u Samsungu je tam **Automatické blokování**. Program toto nastavení sám vypnout nemůže.
7 **PRŮVODCE INSTALACÍ / PŘÍRUČKA**	Znovu ukáže obrázkové kroky přípravy / otevře obrázkovou příručku (GUIDE.html, v jazyce programu).
8 **LICENCE**	Sem vložíš koupený licenční klíč; klíč Pro/Pro Max se hned jednou aktivuje přes internet. Pro / Pro Max se odemknou po restartu programu.
9 **DIAGNOSTIKA**	Zkopíruje diagnostické informace pro podporu **do schránky**; nic neodesílá, vložíš je do svého e-mailu.
10 **ZÁLOHOVAT FOTKY** PRO MAX	Kopíruje DCIM (Camera, Screenshots, Screen recordings), Movies a Pictures (s podsložkami) přírůstkově do **Plocha > Mobile2PC > foto-yedek** (jen nové soubory).
11 **ZÁLOHA KONTAKTŮ** PRO MAX	**Zálohovat kontakty**: S telefonem připojeným přes USB uloží jména, čísla, e-mail, firmu a adresu jako standardní soubor .vcf do **Plocha > Mobile2PC > kisiler-yedek**: s datem, drží se posledních 10, beze změny se nic nového nezapíše. Bez fotek; internet ani root nejsou potřeba. **Obnovit kontakty**: Pošle zvolený soubor .vcf do telefonu a otevře jeho vlastní obrazovku **importu**; tam potvrdíš. Program kontakty nemaže ani nemění. Pokud se obrazovka neotevře: **Kontakty > Nastavení > Importovat** a vyber **Download/Mobile2PC-kisiler.vcf**. Někteří výrobci to mohou omezit.
12 **SYNCHRONIZOVAT SLOŽKU** PRO MAX	Kopíruje chybějící soubory oběma směry mezi **Plocha > Mobile2PC > senkron** a **Mobile2PC-Senkron** v telefonu (podsložky a mazání se nesynchronizují).
13 **ZAMKNOUT PŘI VZDÁLENÍ** PRO MAX	Automaticky zamkne PC, když se ztratí spojení s telefonem.

Tmavý panel na kartě NÁSTROJE je **protokol**: každá akce se tam zapíše s časem; když se něco pokazí, podívej se nejdřív tam.

NÁSTROJE — další funkce



VERZE A LICENCE

Normal / Pro / Pro Max

VERZE	CO OBSAHUJE
NORMAL — zdarma	Obrazovka (myš + klávesnice), OBRAZOVKA VYPNUTA / ZTLUMIT, snímek obrazovky, přenos souborů a přetažení, čtení oznámení a SMS, průvodce instalací, výběr z 26 jazyků, **SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA: 10 minut zkoušky denně**.
PRO — 19,95 € jednorázově	Normal + neomezená SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA, nahrávání videa, gamepad, synchronizace schránky, instalace APK, posílání SMS / volání, zachytávání OTP, bezdrátové připojení, více zařízení, HERNÍ KLÁVESY.
PRO MAX — 29,95 € jednorázově	Pro + záloha fotek, záloha kontaktů, synchronizace složky, zamknutí při vzdálení.

Zamčené funkce a nákupní panel

Funkce, které tvoje verze nemá, nejsou skryté: jsou **šedé se zámkem**. Kliknutím se nespustí; otevře se malý panel s názvem funkce, verzí, která ji má, cenou a informací, že nejde o předplatné. **KOUPIT** otevře platební stránku mobile2pc.com ve výchozím prohlížeči (platba probíhá v prohlížeči). **MÁM LICENČNÍ KLÍČ** tě vezme rovnou do **NÁSTROJE > LICENCE**. **ZAVŘÍT** (nebo Esc) panel zavře. Otevře se jen po kliknutí; žádné opakované připomínky.

Zadání licenčního klíče

Vlož klíč z nákupního e-mailu do okna **NÁSTROJE > LICENCE** (mezery, zalomení řádků a uvozovky se odstraní automaticky). Klíč Pro/Pro Max se pak **jednou aktivuje přes internet**: program pošle na mobile2pc.com jen klíč a pseudonymizovaný souhrn tohoto počítače, obdrží podepsaný aktivační certifikát a uloží ho; potom funguje offline. S internetem se tiše obnovuje zhruba každých 30 dní; pokud server není dosažitelný dalších 30 dní, Pro se vypne a program běží jako Normal s tlačítkem ZKUSIT ZNOVU. Jeden klíč lze aktivovat nejvýše na **2 počítačích**; klíč, za který byly vráceny peníze, se zruší. Když se zobrazí "Licence platná", zavři program a **znovu ho otevři**. Pokud je klíč chybný, zobrazí se "Neplatná licence" a program běží jako Normal; poškozený soubor s klíčem ho také neshodí.

Zasekl ses? Tabulka řešení problémů

PŘÍZNAK	PŘÍČINA + ŘEŠENÍ
Ladění USB je šedé	Blokuje ho **Automatické blokování** Samsungu: Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Automatické blokování > VYP. Zkratka (telefon připojen): NÁSTROJE > **ZABEZPEČENÍ TELEFONU**.
U Samsungu spojení padá zhruba každých 30 min	Automatické blokování Samsungu se může nějakou dobu po vypnutí **samo znovu zapnout a vypnout ladění USB** (naměřeno ~30 min). Vypni Automatické blokování; pokud je na té obrazovce volba, která ho automaticky znovu zapíná, vypni i ji. Pak zapni ladění USB, připoj kabel a znovu otevři okno telefonu klávesou **F5**.
Program telefon nevidí	Může být zapnutý **tethering přes USB**: Nastavení > Připojení > Mobilní hotspot a tethering > Tethering přes USB > VYP. Kabel může být jen nabíjecí; použij datový kabel.
Připojeno, ale "čeká na potvrzení"	Potvrď v telefonu okno "Povolit". Okno se neobjevilo? Odpoj a znovu připoj kabel.
SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA zapnutá, ale žádná obrazovka	Telefon může mít **Android starší než 11** nebo to výrobce blokuje. Vypni přepínač a připoj se normálně přes PŘIPOJIT.
Nákupní panel místo SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA	Ve verzi Normal je dnešní 10minutová zkouška vyčerpaná; obnoví se o půlnoci.
Bankovní / platební aplikace je černá	Z bezpečnostních důvodů blokuje zrcadlení; není to chyba. Používej ji v telefonu.
Okno telefonu jsem zavřel křížkem X	**ZNOVU OTEVŘÍT OBRAZOVKU** na kartě OBRAZOVKA, nebo **F5**.
"Neplatná licence"	Zkopíruj celý klíč z nákupního e-mailu; stále nic: info@mobile2pc.com.
Pro se neodemkne: okno "AKTIVACE"	Klíč se musí na tomto počítači jednou aktivovat přes internet: připoj se a stiskni **ZKUSIT ZNOVU**. Pokud hlásí, že je klíč použit na 2 počítačích: info@mobile2pc.com.
Název souboru končí na "(2)"	Soubor s tímto názvem už existoval; program ho nepřepsal a zvolil nový název.
Ve hře nejde přiblížit	V okně telefonu drž Ctrl + táhni levým tlačítkem myši.
Xiaomi / Redmi / POCO	V Možnostech pro vývojáře zapni i **Ladění USB (Nastavení zabezpečení)**; může být potřeba účet Mi a SIM karta.
Huawei / Honor	Přepni USB z "Pouze nabíjení" na **Přenos souborů**.

Zabezpečení a soukromí: Kromě kontroly aktualizací se verze Normal nikdy nepřipojuje k internetu ani k žádnému serveru. Při spuštění program (i bezplatná verze) nejvýše jednou denně zjistí na mobile2pc.com, zda existuje nová verze; neposílá se žádný klíč ani osobní údaje. Vypnutí: NÁSTROJE > Podpora > **KONTROLOVAT AKTUALIZACE**. Pro/Pro Max posílá na mobile2pc.com jen klíč a pseudonymizovaný souhrn počítače (solený hash; žádná jména, soubory ani data telefonu), a to při aktivaci a při obnovení zhruba každých 30 dní. KOUPIT otevře platební stránku v tvém prohlížeči. Oznámení, zprávy a soubory zůstávají v tvém PC. Co program ukládá v tomto PC: nastavení, licenční klíč a podepsaný aktivační certifikát (**%APPDATA%\Mobile2PC**) a ve verzi Normal počítadlo zkoušky SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA (**deneme.dat** + **HKCU\Software\Mobile2PC**; jen datum a využitý čas, podepsané; nejde o osobní údaje a nikam se neodesílají). Soubor programu je podepsán společností MA FA Global V.O.F. a při spuštění kontroluje podpis a vydavatele: pokud je změněn nebo znovu podepsán někým jiným, neotevře se.

KONTAKT

Výrobce	MA FA Global V.O.F. · KvK 42103154
E-mail / web	info@mobile2pc.com · mobile2pc.com
Verze	Mobile2PC v3.4.0 (Windows)