MOBILE2PC

NAUDOTOJO VADOVAS

Windows · v3.4.0

MA FA Global V.O.F. · info@mobile2pc.com

KĄ JI DARO

Kas yra ši programa?

Mobile2PC yra **viena programa**, kuri sujungia tavo Android telefoną ar planšetę su kompiuteriu. Ji rodo įrenginio ekraną kompiuteryje, leidžia jį valdyti pele ir klaviatūra, perkelia failus abiem kryptimis ir rodo pranešimus bei gaunamas SMS kompiuteryje.

Išskyrus kasdienį naujinimų tikrinimą, nemokama Normal versija **nesijungia** nei prie interneto, nei prie jokio serverio. Pro/Pro Max raktas **vieną kartą aktyvinamas per internetą**, kai jį įvedi pirmą kartą. Kasdieniam naudojimui internetas nereikalingas; licencija maždaug kartą per mėnesį trumpai atnaujinama internetu, o be interneto programa veikia dar 30 dienų. Belaidis režimas pasiekia tik tavo telefoną tavo wifi tinkle. Jokios paskyros, jokios prenumeratos.

KĄ GALI DARYTI

Matyk ir valdyk ekraną

Ekranas atsidaro atskirame kompiuterio lange; bakstelėk, braukk ir rašyk pele ir klaviatūra. Atidaryk programėles, žaisk žaidimus.

Telefonas lieka laisvas, kol žaidi PRO

NORMAL: 10 MIN./DIENĄ

Su ATSKIRAS EKRANAS pasirinkta programėlė atsidaro visu dydžiu atskirame ekrane telefono viduje; paties telefono ekranas lieka laisvas.

Perkelk failus

Iš kompiuterio į telefoną ir atgal; veikia ir vilkimas. Vienodi pavadinimai neperrašomi, jie tampa „pavadinimas (2)“.

Skaityk pranešimus ir SMS

Matyk telefono pranešimus ir gaunamas SMS kaip korteles kompiuterio ekrane.

Tęsk belaidžiu būdu PRO

Pirmas prisijungimas laidu; paskui tęsk tame pačiame wifi tinkle.

Atsarginė kopija ir sinchronizacija PRO MAX

Kopijuok nuotraukas ir vaizdo įrašus į kompiuterį papildomai; sinchronizuok aplanką abiem kryptimis. Jokio debesies.

KO REIKIA

Kompiuteris su Windows 10 arba 11 (64 bitų) ir apie 37 MB laisvos vietos · Android telefonas ar planšetė: Android 5.0 ar naujesnė (garsui ir ATSKIRAS EKRANAS – Android 11 ar naujesnė) · duomenis perduodantis USB laidas (pirmajam prisijungimui). Internetas: programai atsisiųsti ir Pro/Pro Max raktui vieną kartą aktyvinti. Licencija maždaug kartą per mėnesį trumpai atnaujinama internetu. Programa skirta **Android**; su iPhone ji neveikia.

PIRMĄ KARTĄ

Sąranka ir įrenginio paruošimas

Programos atidarymas

Dukart spustelėk **Mobile2PC.exe**; diegti nereikia. Laikyk aplanką **scrcpy** šalia. Jei Windows rašo "nežinomas leidėjas": **Daugiau informacijos > Vis tiek paleisti** (programa pasirašyta mūsų pačių sertifikatu; kadangi tai ne pirktas sertifikatas, rodomas šis įspėjimas).

Sąrankos vedlys


Pirmą kartą paleidus iliustruotas 5 žingsnių vedlys žingsnis po žingsnio paruošia telefoną ir pats pereina toliau, kai tik telefonas aptinkamas. Norėdamas atidaryti vėl: **ĮRANKIAI > SĄRANKOS VEDLYS**.

ŽINGSNIS	KĄ DARYTI TELEFONE
1. Kūrėjo režimas	Nustatymai > Apie telefoną > Programinės įrangos informacija: bakstelėk "Versijos numeris" **7 kartus**. (Pixel/Motorola – tiesiai skiltyje "Apie telefoną", Xiaomi – skiltyje "Visos specifikacijos".)
2. USB derinimas	Nustatymai > Kūrėjo parinktys > **USB derinimas**: ĮJUNGTA. Samsung telefone pilkas: Sauga ir privatumas > Automatinis blokavimas > IŠJUNGTA.
3. Prijunk laidą	Prijunk telefoną USB **duomenų** laidu. Iššokusiame lange pasirink "Visada leisti iš šio kompiuterio" > **LEISTI**.


BŪSENOS LEMPUTĖ (VIRŠUTINĖ JUOSTA)

Raudona	Telefonas neprijungtas. Patikrink laidą ir aukščiau aprašytus žingsnius.
Geltona	Telefonas matomas, bet laukia patvirtinimo. Patvirtink langą "Leisti" telefone.
Žalia	Prijungta ir paruošta. Indikatorius skirtuko EKRANAS viduryje irgi pažaliuoja ir rodo "telefonas paruoštas"; spustelėk PRIJUNGTI.

Baterijos žiedas viršutinės juostos dešinėje rodo telefono įkrovos lygį ir ar jis kraunamas. Kalbos parinkiklis yra apačioje kairėje ir yra visose versijose (26 kalbos); programa pasileidžia kompiuterio kalba ir įsimena tavo pasirinkimą.









Sąranka ir įrenginio paruošimas


1. Kūrėjo režimas




2. USB derinimas



USB derinimas pilkas




3. Prijunk laidą



EKRANAS — valdyk telefoną iš kompiuterio

MYGTUKAS / JUNGIKLIS	KĄ JIS DARO
1 **PRIJUNGTI**	Atidaro telefono ekraną **atskirame lange**. Bakstelėk/braukk pele, rašyk klaviatūra.
2 **DIDINTI + / MAŽINTI - / Į PRIEKĮ**	Padidina/sumažina telefono langą (proporcijos išlaikomos) arba iškelia jį į priekį.
3 **Ctrl + tempimas**	Norėdamas priartinti **žaidimo**/programėlės viduje: telefono lange laikyk Ctrl + tempk kairiuoju pelės mygtuku.
4 **UŽDARYTI**	Uždaro telefono langą (vaizdo įrašas tinkamai užbaigiamas).
5 **EKRANO KOPIJA**	Išsaugo dabartinį telefono ekraną kaip PNG į **Darbalaukis > Mobile2PC**.
6 **ATIDARYTI EKRANĄ IŠ NAUJO / F5**	Kai telefono langas uždaromas X arba nutrūksta ryšys, programa iškyla į priekį ir viduryje pasirodo šis mygtukas. Spustelėk jį arba paspausk **F5**: langas vėl atsidaro su tais pačiais nustatymais ir, su ATSKIRAS EKRANAS, su **ta pačia programėle**; sąrašas neklausiamas. Jei uždarei mygtuku UŽDARYTI, mygtukas nepasirodo; naudok PRIJUNGTI.
7 **EKRANAS IŠJUNGTAS / BE GARSO**	Užtamsina paties telefono ekraną (baterija/privatumas) / nesiunčia telefono garso į kompiuterį. Jei pakeiti, kai langas atidarytas, langas pats atsidaro iš naujo su nauju nustatymu.
8 **ATSKIRAS EKRANAS** PRO NORMAL: 10 MIN./DIENĄ	Programėlė atsidaro atskirame ekrane telefono viduje; telefonas lieka laisvas. Išsamiau kitame puslapyje.
9 **VAIZDO ĮRAŠYMAS** PRO	Prisijungimo metu įrašo ekraną kaip mp4 į **Darbalaukis > Mobile2PC**. Jei įrašymas taip ir neprasidėjo, tuščias failas pašalinamas ir tai pažymima ĮRANKIAI žurnale.
10 **PULTELIS** PRO	Perduoda prie kompiuterio prijungtą žaidimų pultelį telefonui (žaidimas turi palaikyti pultelius).
11 **IŠKARPINĖ** PRO	Dalijasi nukopijuotu tekstu tarp abiejų įrenginių. Pro versijoje įjungta pagal numatymą.

Mygtukai, kurių nėra tavo versijoje, rodomi **pilki su spyna**; paspaudus funkcija nepaleidžiama, o atsidaro pirkimo skydelis (žr. "Versijos ir licencija").



ATSKIRAS EKRANAS — telefonas lieka laisvas, kol žaidi

Įjunk ir pasirink programėlę

Skirtuke EKRANAS įjunk **ATSKIRAS EKRANAS**, tada spustelėk **PRIJUNGTI**. Atsidaro langas **"PROGRAMĖLĖ ATSKIRAM EKRANUI"**: telefono programėlės išvardytos telefono kalba; filtruok laukeliu **Ieškoti:**. Pasirink vieną ir spustelėk **ATIDARYTI** (arba dukart spustelėk): programėlė atsidaro **visu dydžiu** atskirame ekrane, kaip telefone. **DARBALAUKIS** atidaro virtualų telefono darbalaukį be programėlės (Samsung – panašiai kaip DeX). **ATŠAUKTI** uždaro langą. Paskutinė pasirinkta programėlė kitą kartą bus pažymėta; jei sąrašo nepavyksta nuskaityti, atidaryk su DARBALAUKIS.

Kam tai skirta ir apribojimai

Programėlė veikia **atskirame ekrane telefono viduje**, o jos vaizdas ateina į kompiuterį; paties telefono ekranas lieka laisvas: tuo metu gali naudoti WhatsApp, skambinti ar atsiliepti. Jei uždarai langą, programėlė nedingsta; ji pereina į pagrindinį telefono ekraną. **Reikia Android 11 ar naujesnės**; kai kurie gamintojai blokuoja papildomus ekranus. Kai ATSKIRAS EKRANAS įjungtas, EKRANAS IŠJUNGTAS ignoruojamas. Pokalbio metu žaidimo garsas kompiuteryje gali dingti (Android gali blokuoti garsą skambučio metu); vaizdas veikia toliau.

Banko programėlės rodomos juodai

Banko ir kai kurios mokėjimo programėlės **dėl saugumo** blokuoja savo ekrano atspindėjimą; kompiuterio lange jos **juodos**. Tai ne klaida ir taip yra visose atspindėjimo programose; programa apie tai primena, kol langas atidarytas, ir programėlių sąraše. Naudok šias programėles tiesiai telefone.

Nemokama versija: 10 minučių bandymas per dieną

NORMAL: 10 MIN./DIENĄ

ATSKIRAS EKRANAS yra Pro funkcija, bet **Normal (nemokamoje) versijoje gali ją išbandyti iš viso 10 minučių per dieną**. Šalia jungiklio rašoma **"Bandymas: liko N min."**. Kai laikas baigiasi, atskiras ekranas užsidaro pats, atidaryta programėlė pereina į pagrindinį telefono ekraną ir atsidaro Pro pirkimo skydelis; užrašas tampa "Bandymas: šiandien išnaudotas". Bandymas atsinaujina kiekvieną naktį vidurnaktį (kompiuterio laikrodis). Skaitiklis saugomas tik šiame kompiuteryje; jei jo įrašas sugadintas ar ištrintas, tą dieną gauni 3 minutes. Pro ir Pro Max neturi laiko ribos.

KLAVIŠAI — žaisk klaviatūra ir pele

Išdėstyk klavišus ant žaidimo vaizdo PRO

Paleisk žaidimą (geriausia ATSKIRAME EKRANE), tada skirtuke EKRANAS spustelėk **KLAVIŠAI**: atsidaro dabartinis žaidimo vaizdas. Pridėk dešinėje esančiais mygtukais: **+ KLAVIŠAS** (spustelėk ekraną, tada paspausk klavišą; kol klavišas laikomas, ta vieta liečiama), **+ VAIRALAZDĖ** (judėjimo svirtis; numatytai W A S D, SHIFT – bėgti), **+ PELĖS VAIZDAS** (pelės judesys tampa vilkimu nuo šios vietos: kamera/taikymas), **+ KAIRYS SPUST.** / **+ DEŠINYS SPUST.** (šaudymo ir taikymo mygtukų vieta). Vilk elementą, kad jį perkeltum; ratuku keisk vairalazdės dydį ar žvilgsnio greitį; dukart spustelėk, kad pakeistum klavišą; dešiniu spustelėjimu ištrink. **IŠSAUGOTI**: profilis saugomas kiekvienam žaidimui atskirai ir tame žaidime naudojamas automatiškai. Žaidimams Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ir Free Fire yra paruoštas pradinis profilis (**NUMATYTASIS**); jei tavo žaidimo išdėstymas kitoks, perstumk vietas.

Žaidimo režimas: F12

Kai telefono langas priekyje, paspausk **F12**: lango viršuje kairėje atsiranda **ŽAIDIMO REŽIMAS ĮJ.**, o priskirti klavišai ir pelė tampa prisilietimais prie telefono. Jei profilyje yra PELĖS VAIZDAS, pelė suka kamerą, o žymeklis lieka lange; **klavišas kairėje nuo 1** atlaisvina / sugauna žymeklį. Norėdamas rašyti ar spustelėti meniu, dar kartą paspausk F12. Perjungus į kitą langą, visi laikomi pirštai pakeliami.

Kaip tai veikia, apribojimai

Klavišų priskyrimas tik imituoja prisilietimus prie ekrano; jis neliečia žaidimo failų. Iki 10 pirštų vienu metu. Išmatuotas laikas nuo klavišo iki prisilietimo telefone: apie 7 ms (USB). Klaviatūra ir pelė stebimos tik tada, kai telefono langas priekyje (tada tai, ką rašai, vis tiek eina į telefoną); išjungus žaidimo režimą neliečiamas joks klavišas, išskyrus F12. Tik Windows.

Paskyros rizika — būtinai perskaityk

Klavišų priskyrimas tik imituoja prisilietimus prie ekrano; jis nekeičia žaidimo. Vis dėlto kai kurie žaidimai (pvz., Call of Duty Mobile, PUBG Mobile) gali laikyti žaidimą klaviatūra/pele telefone taisyklių pažeidimu arba palaikyti jį sukčiavimu; tavo paskyra gali būti laikinai ar visam laikui apribota arba užblokuota. Patikrink žaidimo taisykles; patariame nenaudoti to reitinguotose ir internetinėse kovose. Naudoji savo rizika. Programa šį įspėjimą parodo vieną kartą, pirmą kartą naudojant.

2 SKIRTUKAS

FAILAI — perkelk failus abiem kryptimis

MYGTUKAS / JUNGIKLIS	KĄ JIS DARO
1 **SIŲSTI IŠ KOMPIUTERIO**	Siunčia pasirinktus failus į atidarytą telefono aplanką. Jei toks pavadinimas jau yra, niekas neperrašoma; išsaugoma kaip **"pavadinimas (2)"**.
2 **Vilkimas**	Numesk failą ant programos lango — jis iš karto keliauja į telefoną.
3 **PARSIŲSTI Į KOMPIUTERĮ**	Kopijuoja pasirinktus failus ir aplankus (kelis žymėk su Ctrl/Shift) į **Darbalaukis > Mobile2PC**; esamas pavadinimas tampa **"pavadinimas (2)"**.
4 **ATNAUJINTI / AUKŠTESNIS APLANKAS**	Atnaujina sąrašą. Dukart spustelėk aplanką, kad jį atidarytum; eilutė AUKŠTESNIS APLANKAS viršuje pakelia vienu lygiu aukštyn.
5 **IŠTRINTI**	Paklausęs ištrina pasirinktus elementus telefone. Aplanko atveju ištrinamas ir jo turinys (atšaukti negalima).
6 **ĮDIEGTI APK** PRO	Įdiegia .apk failą iš kompiuterio į telefoną.



3 SKIRTUKAS

PRANEŠIMAI — skaityk, kas ateina į telefoną

MYGTUKAS / JUNGIKLIS	KĄ JIS DARO
PRANEŠIMAI	Išvardija telefono pranešimus (programėlė, pavadinimas, tekstas) kaip korteles.
GAUTOS SMS	Rodo gaunamas SMS. (Kai kurie telefonai blokuoja SMS skaitymą; Pranešimai žinutes vis tiek rodo.)
VISAS TEKSTAS	Pagal numatymą išjungta. Įjungiant įspėja; rodo ir visą banko bei 2FA pranešimų tekstą, kurį Android paprastai slepia.
SIŲSTI SMS PRO	Įvesk numerį ir tekstą; žinutė atsidaro užpildyta paties telefono programėlėje, o telefone bakstelėk SIŲSTI.
SKAMBINTI PRO	Paklausęs skambina iš telefono įvestu numeriu.
GAUDYTI OTP PRO	Rodo gautą patvirtinimo kodą **ekrane**, ne iškarpinėje. Pagal numatymą išjungta ir įjungiant įspėja: dauguma bankų draudžia perkelti kodus į kitą įrenginį.

ĮRANKIAI — papildomos funkcijos

MYGTUKAS / JUNGIKLIS	KĄ JIS DARO
1 **BELAIDIS RYŠYS** PRO	Prisijungia belaidžiu būdu prie telefono tame pačiame wifi (pirmas prisijungimas laidu). **Android 11 ir naujesnėje:** turi būti įjungta **Kūrėjo parinktys > Belaidis derinimas**; programa atidaro tą ekraną, prireikus paprašo 6 skaitmenų susiejimo kodo ir suranda telefoną tinkle. Jei ryšys nutrūksta, ji bando jį atkurti pati.
2 **KELI ĮRENGINIAI** PRO	Prijungus kelis įrenginius, viršutinėje juostoje atsiranda įrenginio parinkiklis (telefono piktograma + skaičius); programa dirba su pasirinktu, o atidarytas ekranas pereina prie jo.
3 **ĮRENGINIO INFO**	Rodo gamintoją, modelį, Android versiją, bateriją ir saugyklą.
4 **ATIDARYTI FAILŲ APLANKĄ**	Atidaro aplanką **Darbalaukis > Mobile2PC**.
5 **USB DERINIMAS IŠJ.**	Baigus išjungia USB derinimą telefone. Nutrūksta ir ryšys, taip ir turi būti; norėdamas vėl prisijungti, įjunk jį iš naujo.
6 **TELEFONO SAUGA**	Atidaro telefono saugos puslapį; Samsung ten yra **Automatinis blokavimas**. Programa pati šio nustatymo išjungti negali.
7 **SĄRANKOS VEDLYS / INSTRUKCIJA**	Vėl parodo iliustruotus paruošimo žingsnius / atidaro vaizdinį vadovą (GUIDE.html, programos kalba).
8 **LICENCIJA**	Čia įklijuok nupirktą licencijos raktą; Pro/Pro Max raktas tuoj pat vieną kartą aktyvinamas per internetą. Pro / Pro Max atsirakina iš naujo paleidus programą.
9 **DIAGNOSTIKA**	Kopijuoja diagnostikos informaciją palaikymui **į iškarpinę**; nieko nesiunčia, tu ją įklijuoji į savo el. laišką.
10 **ATSARGINĖ KOPIJA** PRO MAX	Papildomai kopijuoja DCIM (Camera, Screenshots, Screen recordings), Movies ir Pictures (su poaplankiais) į **Darbalaukis > Mobile2PC > foto-yedek** (tik naujus failus).
11 **KONTAKTŲ KOPIJA** PRO MAX	**Kontaktų kopija**: Kai telefonas prijungtas USB kabeliu, įrašo vardus, numerius, el. paštą, įmonę ir adresą kaip standartinį .vcf failą į **Darbalaukis > Mobile2PC > kisiler-yedek**: su data, lieka 10 paskutinių, be pakeitimų nieko naujo neįrašo. Be nuotraukų; interneto ir root nereikia. **Atkurti kontaktus**: Siunčia pasirinktą .vcf į telefoną ir atidaro paties telefono **importavimo** ekraną; ten patvirtini. Programa netrina ir nekeičia kontaktų. Jei ekranas neatsidaro: **Kontaktai > Nustatymai > Importuoti** ir pasirink **Download/Mobile2PC-kisiler.vcf**. Kai kurie gamintojai tai gali riboti.
12 **SINCHRONIZUOTI APLANKĄ** PRO MAX	Kopijuoja trūkstamus failus abiem kryptimis tarp **Darbalaukis > Mobile2PC > senkron** ir **Mobile2PC-Senkron** telefone (poaplankiai ir ištrynimai nesinchronizuojami).
13 **UŽRAKINTI NUTOLUS** PRO MAX	Automatiškai užrakina kompiuterį, kai nutrūksta ryšys su telefonu.

Tamsus skydelis skirtuke ĮRANKIAI yra **žurnalas**: kiekvienas veiksmas ten įrašomas su laiku; jei kas nors nepavyksta, pirmiausia žiūrėk ten.

ĮRANKIAI — papildomos funkcijos



VERSIJOS IR LICENCIJA

Normal / Pro / Pro Max

VERSIJA	KAS ĮEINA
NORMAL — nemokama	Ekranas (pelė + klaviatūra), EKRANAS IŠJUNGTAS / BE GARSO, ekrano kopija, failų perkėlimas ir vilkimas, pranešimų ir SMS skaitymas, sąrankos vedlys, 26 kalbų parinkiklis, **ATSKIRAS EKRANAS 10 minučių bandymas per dieną**.
PRO — 19,95 € vienkartinis mokestis	Normal + neribotas ATSKIRAS EKRANAS, vaizdo įrašymas, pultelis, iškarpinės sinchronizacija, APK diegimas, SMS siuntimas / skambinimas, OTP gaudymas, belaidis ryšys, keli įrenginiai, ŽAIDIMO KLAVIŠAI.
PRO MAX — 29,95 € vienkartinis mokestis	Pro + nuotraukų atsarginė kopija, kontaktų kopija, aplanko sinchronizacija, užrakinimas nutolus.

Užrakintos funkcijos ir pirkimo skydelis

Funkcijos, kurių nėra tavo versijoje, neslepiamos: jos rodomos **pilkos su spyna**. Paspaudus jos nepaleidžiamos; atsidaro mažas skydelis su funkcijos pavadinimu, versija, kurioje ji yra, kaina ir žinia, kad prenumeratos nėra. **PIRKTI** atidaro mobile2pc.com mokėjimo puslapį numatytojoje naršyklėje (mokama naršyklėje). **TURIU LICENCIJOS RAKTĄ** nuveda tiesiai į **ĮRANKIAI > LICENCIJA**. **UŽDARYTI** (arba Esc) uždaro skydelį. Jis atsidaro tik paspaudus; pasikartojančių priminimų nėra.

Licencijos rakto įvedimas

Įklijuok raktą iš pirkimo el. laiško į langą **ĮRANKIAI > LICENCIJA** (tarpai, eilučių lūžiai ir kabutės pašalinami automatiškai). Tada Pro/Pro Max raktas **vieną kartą aktyvinamas per internetą**: programa į mobile2pc.com siunčia tik raktą ir pseudonimizuotą šio kompiuterio santrauką, gauna pasirašytą aktyvinimo sertifikatą ir jį išsaugo; po to veikia neprisijungus. Esant internetui ji tyliai atsinaujina maždaug kas 30 dienų; jei serveris nepasiekiamas dar 30 dienų, Pro išsijungia ir programa veikia kaip Normal su BANDYTI DAR KARTĄ. Vieną raktą galima aktyvinti daugiausia **2 kompiuteriuose**; raktas, už kurį grąžinti pinigai, atšaukiamas. Kai rodoma "Licencija galioja", uždaryk programą ir **atidaryk ją vėl**. Jei raktas neteisingas, rodoma "Licencija negalioja" ir programa veikia kaip Normal; sugadintas rakto failas irgi nesukelia jos strigties.

Užstrigai? Problemų lentelė

POŽYMIS	PRIEŽASTIS + SPRENDIMAS
USB derinimas pilkas	Jį blokuoja Samsung **Automatinis blokavimas**: Nustatymai > Sauga ir privatumas > Automatinis blokavimas > IŠJUNGTA. Trumpinys (telefonas prijungtas): ĮRANKIAI > **TELEFONO SAUGA**.
Samsung ryšys nutrūksta maždaug kas 30 min.	Samsung Automatinis blokavimas gali **pats vėl įsijungti ir išjungti USB derinimą** praėjus kuriam laikui po išjungimo (išmatuota ~30 min.). Išjunk Automatinį blokavimą; jei tame ekrane yra parinktis, kuri jį automatiškai vėl įjungia, išjunk ir ją. Tada įjunk USB derinimą, prijunk laidą ir vėl atidaryk telefono langą su **F5**.
Programa nemato telefono	Gali būti įjungtas **USB interneto dalijimasis**: Nustatymai > Ryšiai > Mobilioji prieigos vieta ir dalijimasis > USB interneto dalijimasis > IŠJUNGTA. Laidas gali būti tik įkrovimui; naudok duomenų laidą.
Prijungta, bet "laukia patvirtinimo"	Patvirtink langą "Leisti" telefone. Lango nėra? Atjunk ir vėl prijunk laidą.
ATSKIRAS EKRANAS įjungtas, bet ekrano nėra	Telefonas gali būti **senesnis nei Android 11** arba gamintojas tai blokuoja. Išjunk jungiklį ir įprastai spausk PRIJUNGTI.
Pirkimo skydelis vietoj ATSKIRAS EKRANAS	Normal versijoje šiandienos 10 minučių bandymas išnaudotas; jis atsinaujina vidurnaktį.
Banko / mokėjimo programėlė juoda	Ji dėl saugumo blokuoja atspindėjimą; tai ne klaida. Naudok ją telefone.
Telefono langas uždarytas X	**ATIDARYTI EKRANĄ IŠ NAUJO** skirtuke EKRANAS arba **F5**.
"Licencija negalioja"	Nukopijuok visą raktą iš pirkimo el. laiško; jei vis tiek nepavyksta: info@mobile2pc.com.
Pro neatsirakina: langas "aktyvinimas"	Raktą šiame kompiuteryje reikia vieną kartą aktyvinti per internetą: prisijunk ir paspausk **BANDYTI DAR KARTĄ**. Jei rašoma, kad raktas naudojamas 2 kompiuteriuose: info@mobile2pc.com.
Failo pavadinimas baigiasi "(2)"	Failas tokiu pavadinimu jau buvo; programa jo neperrašė ir parinko naują pavadinimą.
Nepavyksta priartinti žaidime	Telefono lange laikyk Ctrl + tempk kairiuoju pelės mygtuku.
Xiaomi / Redmi / POCO	Kūrėjo parinktyse įjunk ir **USB derinimas (saugos nustatymai)**; gali reikėti Mi paskyros ir SIM kortelės.
Huawei / Honor	Perjunk USB iš "Tik įkrovimas" į **Failų perkėlimas**.

Sauga ir privatumas: Išskyrus naujinimų tikrinimą, Normal versija niekada nesijungia prie interneto ar jokio serverio. Paleidžiama programa (ir nemokama versija) ne dažniau kaip kartą per dieną patikrina mobile2pc.com, ar yra nauja versija; raktas ar asmens duomenys nesiunčiami. Išjungimas: ĮRANKIAI > Pagalba > **TIKRINTI NAUJINIMUS**. Pro/Pro Max aktyvinant ir atnaujinant maždaug kas 30 dienų į mobile2pc.com siunčia tik raktą ir pseudonimizuotą kompiuterio santrauką (maiša su druska; jokių vardų, failų ar telefono duomenų). PIRKTI atidaro mokėjimo puslapį tavo naršyklėje. Pranešimai, žinutės ir failai lieka tavo kompiuteryje. Ką programa saugo šiame kompiuteryje: nustatymus, licencijos raktą ir pasirašytą aktyvinimo sertifikatą (**%APPDATA%\Mobile2PC**) ir, Normal versijoje, ATSKIRAS EKRANAS bandymo skaitiklį (**deneme.dat** + **HKCU\Software\Mobile2PC**; tik data ir sunaudotas laikas, pasirašyta; ne asmens duomenys, niekur nesiunčiama). Programos failą pasirašė MA FA Global V.O.F., o paleidžiant ji tikrina parašą ir leidėją: jei ji pakeista arba kas nors kitas ją pasirašė iš naujo, ji neatsidaro.

KONTAKTAI

Gamintojas	MA FA Global V.O.F. · KvK 42103154
El. paštas / svetainė	info@mobile2pc.com · mobile2pc.com
Versija	Mobile2PC v3.4.0 (Windows)