MOBILE2PC

Р У К О В О Д С Т В О

Windows · v3.4.0

MA FA Global V.O.F. · info@mobile2pc.com

ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ

Что это за программа?

Mobile2PC — это **одна программа**, которая подключает твой Android-телефон или планшет к компьютеру. Она показывает экран устройства на ПК, позволяет управлять им мышью и клавиатурой, передаёт файлы в обе стороны и показывает уведомления и входящие SMS на компьютере.

Кроме ежедневной проверки обновлений, бесплатная версия Normal **не подключается** ни к интернету, ни к какому-либо серверу. Ключ Pro/Pro Max **активируется один раз через интернет** при первом вводе. Для повседневной работы интернет не нужен; лицензия примерно раз в месяц ненадолго обновляется онлайн, а без интернета программа работает ещё 30 дней. Беспроводной режим связывается только с твоим телефоном в твоей сети Wi-Fi. Без аккаунта, без подписки.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ

Смотри экран и управляй им

Экран открывается в отдельном окне на ПК; нажимай, листай и печатай мышью и клавиатурой. Открывай приложения, играй в игры.

Телефон свободен, пока ты играешь PRO

NORMAL: 10 МИН/ДЕНЬ

С функцией ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКРАН выбранное приложение открывается в полный размер на отдельном экране внутри телефона; собственный экран телефона остаётся свободным.

Передавай файлы

С ПК на телефон и обратно; работает и перетаскивание. Одинаковые имена не перезаписываются, а становятся «имя (2)».

Читай уведомления и SMS

Уведомления и входящие SMS телефона видны карточками на экране ПК.

Продолжай без кабеля PRO

Первое подключение — по кабелю; дальше продолжай по той же сети Wi-Fi.

Резервная копия и синхронизация

PRO MAX

Копируй фото и видео на ПК (только новые); синхронизируй папку в обе стороны. Без облака.

ЧТО НУЖНО

ПК с Windows 10 или 11 (64-bit) и около 37 MB свободного места · Android-телефон или планшет: Android 5.0 или новее (Android 11 или новее для звука и функции ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКРАН) · USB-кабель для передачи данных (для первого подключения). Интернет: чтобы скачать программу и один раз активировать ключ Pro/Pro Max. Лицензия примерно раз в месяц ненадолго обновляется онлайн. Программа для **Android**; с iPhone она не работает.

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Настройка и подготовка устройства

Запуск программы

Дважды щёлкни **Mobile2PC.exe**; установка не нужна. Держи папку **scrcpy** рядом с ним. Если Windows пишет "неизвестный издатель": **Подробнее > Выполнить в любом случае** (программа подписана нашим собственным сертификатом; поскольку он не куплен, появляется это предупреждение).

Мастер настройки


При первом запуске иллюстрированный мастер из 5 шагов пошагово готовит телефон и сам идёт дальше, как только телефон обнаружен. Чтобы открыть его снова: **ИНСТРУМЕНТЫ > МАСТЕР НАСТРОЙКИ**.

ШАГ	ЧТО СДЕЛАТЬ НА ТЕЛЕФОНЕ
1. Режим разработчика	Настройки > О телефоне > Сведения о ПО: нажми на "Номер сборки" **7 раз**. (На Pixel/Motorola — прямо в разделе "О телефоне", на Xiaomi — в "Все параметры".)
2. Отладка по USB	Настройки > Для разработчиков > **Отладка по USB**: ВКЛ. Неактивно на Samsung: Безопасность и конфиденциальность > Автоблокировка > ВЫКЛ.
3. Подключи кабель	Подключи телефон USB-кабелем для **передачи данных**. В окне выбери "Всегда разрешать с этого компьютера" > **РАЗРЕШИТЬ**.

ИНДИКАТОР (ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ)


Красный	Телефон не подключён. Проверь кабель и шаги выше.
Жёлтый	Телефон виден, но ждёт подтверждения. Подтверди окно "Разрешить" на телефоне.
Зелёный	Подключено и готово. Индикатор в центре вкладки ЭКРАН тоже становится зелёным и пишет "телефон готов"; нажми ПОДКЛЮЧИТЬ.

Кольцо батареи справа на верхней панели показывает заряд телефона и идёт ли зарядка. Выбор языка — внизу слева, он есть в каждой версии (26 языков); программа запускается на языке ПК и запоминает твой выбор.




Настройка и подготовка устройства


1. Режим разработчика




2. Отладка по USB



Отладка по USB серая




3. Подключи кабель



ЭКРАН — управляй телефоном с ПК

КНОПКА / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ
1 **ПОДКЛЮЧИТЬ**	Открывает экран телефона в **отдельном окне**. Нажимай/листай мышью, печатай на клавиатуре.
2 **КРУПНЕЕ + / МЕЛЬЧЕ - / НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН**	Увеличивает/уменьшает окно телефона (с сохранением пропорций) или выводит его на передний план.
3 **Ctrl + перетаскивание**	Чтобы приблизить **внутри** игры/приложения: в окне телефона удерживай Ctrl и тяни левой кнопкой мыши.
4 **ЗАКРЫТЬ**	Закрывает окно телефона (запись видео корректно завершается).
5 **СНИМОК ЭКРАНА**	Сохраняет текущий экран телефона в PNG в **Рабочий стол > Mobile2PC**.
6 **ОТКРЫТЬ ЭКРАН СНОВА / F5**	Если окно телефона закрыто крестиком X или связь прервалась, программа выходит на передний план и в центре появляется эта кнопка. Нажми её или **F5**: окно откроется с теми же настройками, а с функцией ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКРАН — с **тем же приложением**; список не спрашивается. Если ты закрыл кнопкой ЗАКРЫТЬ, кнопка не появится; используй ПОДКЛЮЧИТЬ.
7 **ЭКРАН ВЫКЛ / БЕЗ ЗВУКА**	Гасит собственный экран телефона (батарея/приватность) / не передаёт звук телефона на ПК. Если изменить это при открытом окне, окно само откроется заново с новой настройкой.
8 **ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКРАН** PRO NORMAL: 10 МИН/ДЕНЬ	Приложение открывается на отдельном экране внутри телефона; телефон остаётся свободным. Подробности на следующей странице.
9 **ЗАПИСЬ ВИДЕО** PRO	Записывает экран во время подключения в mp4 в **Рабочий стол > Mobile2PC**. Если запись так и не началась, пустой файл удаляется, а в журнале на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ появляется отметка.
10 **ГЕЙМПАД** PRO	Передаёт на телефон геймпад, подключённый к ПК (игра должна поддерживать геймпады).
11 **БУФЕР ОБМЕНА** PRO	Делит скопированный текст между обоими устройствами. В Pro включено по умолчанию.

Кнопки, которых нет в твоей версии, отображаются **серыми с замком**; щелчок не запускает функцию, а открывает панель покупки (см. "Версии и лицензия").



ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКРАН — телефон свободен, пока ты играешь

Включи и выбери приложение

На вкладке ЭКРАН включи **ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКРАН**, затем нажми **ПОДКЛЮЧИТЬ**. Откроется окно **"ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО ЭКРАНА"**: приложения телефона перечислены на языке телефона; фильтруй полем **Поиск:**. Выбери одно и нажми **ОТКРЫТЬ** (или двойной щелчок): приложение откроется **в полный размер** на отдельном экране, как на телефоне. **РАБОЧИЙ СТОЛ** открывает виртуальный рабочий стол телефона без приложения (как DeX на Samsung). **ОТМЕНА** закрывает окно. В следующий раз последнее выбранное приложение уже выделено; если список не читается, открой РАБОЧИЙ СТОЛ.

Зачем это нужно и ограничения

Приложение работает на **отдельном экране внутри телефона**, а его изображение идёт на ПК; собственный экран телефона остаётся свободным: тем временем можно пользоваться WhatsApp, позвонить или ответить на звонок. Если закрыть окно, приложение не пропадёт; оно перейдёт на главный экран телефона. **Нужен Android 11 или новее**; некоторые производители блокируют дополнительные экраны. Когда включён ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКРАН, ЭКРАН ВЫКЛ игнорируется. Во время звонка звук игры на ПК может пропасть (Android может блокировать звук при звонке); изображение продолжает идти.

Банковские приложения выглядят чёрными

Банковские и некоторые платёжные приложения **из соображений безопасности** запрещают трансляцию своего экрана; в окне на ПК они выглядят **чёрными**. Это не ошибка, так в любой программе трансляции экрана; программа напоминает об этом, пока окно открыто, и в списке приложений. Пользуйся такими приложениями прямо на телефоне.

Бесплатная версия: 10 минут пробы в день

NORMAL: 10 МИН/ДЕНЬ

ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКРАН — функция Pro, но в **версии Normal (бесплатной) её можно пробовать в сумме 10 минут в день**. Рядом с переключателем написано **"Проба: осталось N мин"**. Когда время выйдет, отдельный экран сам закроется, открытое приложение перейдёт на главный экран телефона и откроется панель покупки Pro; надпись сменится на "Проба: на сегодня исчерпана". Проба обновляется каждую ночь в полночь (по часам ПК). Счётчик хранится только на этом компьютере; если его запись повреждена или удалена, в этот день даётся 3 минуты. У Pro и Pro Max ограничения по времени нет.

КЛАВИШИ — играй клавиатурой и мышью

Размести клавиши на изображении игры PRO

Запусти игру (лучше на ОТДЕЛЬНОМ ЭКРАНЕ), затем на вкладке ЭКРАН нажми **КЛАВИШИ**: откроется текущее изображение игры. Добавляй кнопками справа: **+ КЛАВИША** (щёлкни по экрану, затем нажми клавишу; пока клавиша зажата, в этой точке идёт касание), **+ ДЖОЙСТИК** (стик движения; по умолчанию W A S D, SHIFT — бег), **+ ОБЗОР МЫШЬЮ** (движение мыши становится свайпом из этой точки: камера/прицел), **+ ЛЕВЫЙ КЛИК** / **+ ПРАВЫЙ КЛИК** (где кнопки стрельбы и прицеливания). Перетащи элемент, чтобы переместить; колесом меняй размер джойстика или скорость обзора; двойной щелчок — сменить клавишу; правый щелчок — удалить. **СОХРАНИТЬ**: профиль хранится для каждой игры отдельно и в ней используется автоматически. Для Call of Duty Mobile, PUBG Mobile и Free Fire есть готовые стартовые профили (**ГОТОВЫЙ**); если раскладка в твоей игре другая, сдвинь точки.

Игровой режим: F12

Когда окно телефона на переднем плане, нажми **F12**: в левом верхнем углу окна появится **ИГРОВОЙ РЕЖИМ ВКЛ.**, а назначенные клавиши и мышь станут касаниями на телефоне. Если в профиле есть ОБЗОР МЫШЬЮ, мышь поворачивает камеру, а курсор остаётся в окне; **клавиша слева от 1** освобождает / захватывает курсор. Чтобы печатать или щёлкать в меню, снова нажми F12. При переходе в другое окно все зажатые пальцы отпускаются.

Как это работает, ограничения

Назначение клавиш лишь имитирует касания экрана; файлы игры не затрагиваются. До 10 пальцев одновременно. Измеренное время от клавиши до касания на телефоне: около 7 ms (USB). Клавиатура и мышь отслеживаются, только когда окно телефона на переднем плане (набранное тогда и так уходит на телефон); при выключенном игровом режиме не затрагивается ни одна клавиша, кроме F12. Только Windows.

Риск для аккаунта — обязательно прочитай

Назначение клавиш лишь имитирует касания экрана и не изменяет игру. Тем не менее некоторые игры (напр. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile) могут считать игру клавиатурой/мышью на телефоне нарушением правил или принять её за читерство; твой аккаунт могут временно или навсегда ограничить или заблокировать. Проверь правила игры; советуем не использовать это в рейтинговых и онлайн-матчах. Ты используешь это на свой риск. Программа показывает это предупреждение один раз, при первом использовании.

ВКЛАДКА 2

ФАЙЛЫ — передача файлов в обе стороны

КНОПКА / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ
1 **ОТПРАВИТЬ С ПК**	Отправляет выбранные файлы в открытую папку телефона. Если имя уже есть, ничего не перезаписывается; файл сохраняется как **"имя (2)"**.
2 **Перетаскивание**	Брось файл на окно программы — он сразу уйдёт на телефон.
3 **ЗАБРАТЬ НА ПК**	Копирует выбранные файлы и папки (несколько — с Ctrl/Shift) в **Рабочий стол > Mobile2PC**; существующее имя становится **"имя (2)"**.
4 **ОБНОВИТЬ / НАВЕРХ**	Обновляет список. Двойной щелчок по папке открывает её; строка НАВЕРХ вверху поднимает на уровень выше.
5 **УДАЛИТЬ**	Удаляет выбранное на телефоне после подтверждения. У папки удаляется и её содержимое (отменить нельзя).
6 **УСТАНОВИТЬ APK** PRO	Устанавливает на телефон файл .apk с ПК.



ВКЛАДКА 3

УВЕДОМЛЕНИЯ — читай, что приходит на телефон

КНОПКА / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ
УВЕДОМЛЕНИЯ	Показывает уведомления телефона (приложение, заголовок, текст) карточками.
ВХОДЯЩИЕ SMS	Показывает входящие SMS. (Некоторые телефоны запрещают чтение SMS; уведомления всё равно покажут сообщения.)
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ	По умолчанию выключено. При включении предупреждает; показывает и полный текст банковских и 2FA-уведомлений, который Android обычно скрывает.
ОТПРАВИТЬ SMS PRO	Введи номер и текст; сообщение откроется заполненным в приложении телефона, а ты нажмёшь ОТПРАВИТЬ на телефоне.
ПОЗВОНИТЬ PRO	После подтверждения звонит с телефона на введённый номер.
ПЕРЕХВАТ ОТР PRO	Показывает входящий код подтверждения **на экране**, а не в буфере обмена. По умолчанию выключено и при включении предупреждает: большинство банков запрещает переносить коды на другое устройство.

ВКЛАДКА 4

ИНСТРУМЕНТЫ — дополнительные функции

КНОПКА / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ
1 **ПОДКЛЮЧИТЬ ПО WI-FI** PRO	Подключается к телефону без кабеля в той же сети Wi-Fi (первое подключение — по кабелю). **Android 11 и новее:** должна быть включена **Для разработчиков > Отладка по Wi-Fi**; программа открывает этот экран, при необходимости запрашивает 6-значный код сопряжения и находит телефон в сети. Если связь прервётся, она сама попытается её восстановить.
2 **НЕСКОЛЬКО УСТРОЙСТВ** PRO	При нескольких подключённых устройствах на верхней панели появляется выбор устройства (значок телефона + число); программа работает с выбранным, и открытый экран переходит на него.
3 **ОБ УСТРОЙСТВЕ**	Показывает марку, модель, версию Android, батарею и память.
4 **ОТКРЫТЬ ПАПКУ ФАЙЛОВ**	Открывает папку **Рабочий стол > Mobile2PC**.
5 **ВЫКЛЮЧИТЬ ОТЛАДКУ USB**	Выключает отладку по USB на телефоне, когда закончишь. Связь тоже прервётся, это нормально; включи её снова, чтобы подключиться.
6 **БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕФОНА**	Открывает страницу безопасности телефона; на Samsung там находится **Автоблокировка**. Сама программа выключить эту настройку не может.
7 **МАСТЕР НАСТРОЙКИ / РУКОВОДСТВО**	Снова показывает иллюстрированные шаги подготовки / открывает наглядное руководство (GUIDE.html, на языке программы).
8 **ЛИЦЕНЗИЯ**	Сюда вставляется купленный лицензионный ключ; ключ Pro/Pro Max тут же один раз активируется через интернет. Pro / Pro Max открываются после перезапуска программы.
9 **ДИАГНОСТИКА**	Копирует диагностические данные для поддержки **в буфер обмена**; ничего не отправляет, ты сам вставляешь их в письмо.
10 **РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ ФОТО** PRO MAX	Копирует DCIM (Camera, Screenshots, Screen recordings), Movies и Pictures (с подпапками) в **Рабочий стол > Mobile2PC > foto-yedek** (только новые файлы).
11 **КОПИЯ КОНТАКТОВ** PRO MAX	**Копия контактов**: При подключённом по USB телефоне сохраняет имена, номера, e-mail, организацию и адрес в стандартный файл .vcf в **Рабочий стол > Mobile2PC > kisiler-yedek**: с датой, хранятся последние 10, без изменений ничего нового не пишется. Без фото; интернет и root не нужны. **Восстановить контакты**: Отправляет выбранный .vcf на телефон и открывает его собственный экран **импорта**; там ты подтверждаешь. Программа не удаляет и не изменяет контакты. Если экран не открылся: **Контакты > Настройки > Импорт** и выбери **Download/Mobile2PC-kisiler.vcf**. Некоторые производители могут это ограничивать.
12 **СИНХРОНИЗАЦИЯ ПАПКИ** PRO MAX	Копирует недостающие файлы в обе стороны между **Рабочий стол > Mobile2PC > senkron** и **Mobile2PC-Senkron** на телефоне (подпапки и удаления не синхронизируются).
13 **БЛОКИРОВКА ПРИ УХОДЕ** PRO MAX	Автоматически блокирует ПК, когда связь с телефоном теряется.

Тёмная панель на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ — это **журнал**: каждое действие записывается туда со временем; если что-то пошло не так, сначала посмотри туда.

ИНСТРУМЕНТЫ — дополнительные функции



ВЕРСИИ И ЛИЦЕНЗИЯ

Normal / Pro / Pro Max

ВЕРСИЯ	ЧТО ВХОДИТ
NORMAL — бесплатно	Экран (мышь + клавиатура), ЭКРАН ВЫКЛ / БЕЗ ЗВУКА, снимок экрана, передача файлов и перетаскивание, чтение уведомлений и SMS, мастер настройки, выбор из 26 языков, **ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКРАН: 10 минут пробы в день**.
PRO — 19,95 € единоразово	Normal + безлимитный ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКРАН, запись видео, геймпад, синхронизация буфера обмена, установка APK, отправка SMS / звонки, перехват OTP, беспроводное подключение, несколько устройств, ИГРОВЫЕ КЛАВИШИ.
PRO MAX — 29,95 € единоразово	Pro + резервная копия фото, копия контактов, синхронизация папки, блокировка при уходе.

Заблокированные функции и панель покупки

Функции, которых нет в твоей версии, не скрыты: они отображаются **серыми с замком**. Щелчок их не запускает; открывается небольшая панель с названием функции, версией, в которой она есть, ценой и пометкой, что подписки нет. **КУПИТЬ** открывает страницу оплаты mobile2pc.com в браузере по умолчанию (оплата проходит в браузере). **У МЕНЯ ЕСТЬ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ** ведёт прямо в **ИНСТРУМЕНТЫ > ЛИЦЕНЗИЯ**. **ЗАКРЫТЬ** (или Esc) закрывает панель. Она открывается только по щелчку; повторяющихся напоминаний нет.

Ввод лицензионного ключа

Вставь ключ из письма о покупке в окно **ИНСТРУМЕНТЫ > ЛИЦЕНЗИЯ** (пробелы, переносы строк и кавычки удаляются автоматически). Затем ключ Pro/Pro Max **один раз активируется через интернет**: программа отправляет на mobile2pc.com только ключ и псевдонимизированную сводку об этом компьютере, получает подписанный сертификат активации и сохраняет его; после этого работает офлайн. При наличии интернета активация незаметно обновляется примерно каждые 30 дней; если сервер недоступен ещё 30 дней, Pro отключается и программа работает как Normal с кнопкой ПОВТОРИТЬ. Один ключ можно активировать максимум на **2 компьютерах**; ключ, за который вернули деньги, отзывается. Когда появится "Лицензия действительна", закрой программу и **открой её снова**. Если ключ неверный, будет "Недействительная лицензия" и программа работает как Normal; повреждённый файл ключа тоже не приводит к сбою.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Застрял? Таблица решения проблем

СИМПТОМ	ПРИЧИНА + РЕШЕНИЕ
Отладка по USB серая	Её блокирует **Автоблокировка** Samsung: Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Автоблокировка > ВЫКЛ. Быстрый путь (телефон подключён): ИНСТРУМЕНТЫ > **БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕФОНА**.
На Samsung связь рвётся примерно каждые 30 мин	Автоблокировка Samsung может **сама снова включиться и выключить отладку по USB** через некоторое время после отключения (замерено ~30 мин). Выключи Автоблокировку; если на этом экране есть опция её автоматического включения, выключи и её. Затем включи отладку по USB, подключи кабель и снова открой окно телефона клавишей **F5**.
Программа не видит телефон	Возможно, включён **USB-модем**: Настройки > Подключения > Мобильная точка доступа и модем > USB-модем > ВЫКЛ. Кабель может быть только для зарядки; используй кабель для передачи данных.
Подключено, но "ждёт подтверждения"	Подтверди окно "Разрешить" на телефоне. Окна нет? Отсоедини и снова подключи кабель.
ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКРАН включён, но экрана нет	Возможно, на телефоне **Android старше 11** или производитель это блокирует. Выключи переключатель и нажми ПОДКЛЮЧИТЬ как обычно.
Панель покупки вместо функции ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКРАН	В Normal сегодняшние 10 минут пробы исчерпаны; они обновятся в полночь.
Банковское / платёжное приложение чёрное	Оно запрещает трансляцию из соображений безопасности; это не ошибка. Пользуйся им на телефоне.
Закрыл окно телефона крестиком X	**ОТКРЫТЬ ЭКРАН СНОВА** на вкладке ЭКРАН или **F5**.
"Недействительная лицензия"	Скопируй ключ из письма о покупке полностью; не помогло: info@mobile2pc.com.
Pro не открывается: окно "активация"	Ключ нужно один раз активировать на этом компьютере через интернет: подключись и нажми **ПОВТОРИТЬ**. Если пишет, что ключ используется на 2 компьютерах: info@mobile2pc.com.
Имя файла заканчивается на " (2)"	Файл с таким именем уже был; программа не перезаписала его и выбрала новое имя.
Не получается приблизить в игре	В окне телефона удерживай Ctrl и тяни левой кнопкой мыши.
Xiaomi / Redmi / POCO	Включи также пункт **Отладка по USB (настройки безопасности)** в разделе Для разработчиков; может понадобиться Mi-аккаунт и SIM-карта.
Huawei / Honor	Переключи USB с "Только зарядка" на **Передача файлов**.

Безопасность и конфиденциальность: Кроме проверки обновлений, версия Normal никогда не подключается к интернету или серверу. При запуске программа (и бесплатная версия) не чаще раза в день проверяет на mobile2pc.com, есть ли новая версия; ключ и личные данные не отправляются. Отключить: ИНСТРУМЕНТЫ > Поддержка > **ПРОВЕРЯТЬ ОБНОВЛЕНИЯ**. Pro/Pro Max отправляет на mobile2pc.com только ключ и псевдонимизированную сводку о компьютере (хеш с солью; без имён, файлов и данных телефона) при активации и при обновлении примерно каждые 30 дней. КУПИТЬ открывает страницу оплаты в браузере. Уведомления, сообщения и файлы остаются на твоём ПК. Что программа хранит на этом ПК: настройки, лицензионный ключ и подписанный сертификат активации (**%APPDATA%\Mobile2PC**), а в Normal — счётчик пробы функции ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (**deneme.dat** + **HKCU\Software\Mobile2PC**; только дата и использованное время, с подписью; не персональные данные, никуда не отправляются). Файл программы подписан MA FA Global V.O.F. и при запуске проверяет подпись и издателя: если его изменили или переподписал кто-то другой, он не откроется.

КОНТАКТЫ

Производитель	MA FA Global V.O.F. · KvK 42103154
Почта / сайт	info@mobile2pc.com · mobile2pc.com
Версия	Mobile2PC v3.4.0 (Windows)