MOBILE2PC

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Windows · v3.4.0

MA FA Global V.O.F. · info@mobile2pc.com

ČO ROBÍ

Čo je tento program?

Mobile2PC je **jeden program**, ktorý pripojí tvoj telefón alebo tablet s Androidom k počítaču. Zobrazí obrazovku zariadenia na PC, umožní ju ovládať myšou a klávesnicou, presúva súbory oboma smermi a zobrazuje na počítači oznámenia a prichádzajúce SMS.

Okrem dennej kontroly aktualizácií sa bezplatná verzia Normal **nepripája** na internet ani k žiadnemu serveru. Kľúč Pro/Pro Max sa **raz aktivuje cez internet** pri prvom zadaní. Bežné používanie nepotrebuje internet; licencia sa približne raz za mesiac krátko obnoví online a bez internetu program funguje ešte 30 dní. Bezdrôtový režim dosiahne iba na tvoj vlastný telefón v tvojej vlastnej wifi. Žiadny účet, žiadne predplatné.

ČO MÔŽEŠ ROBIŤ

Vidieť a ovládať obrazovku

Obrazovka sa otvorí vo vlastnom okne na PC; ťukaj, posúvaj a píš myšou a klávesnicou. Otváraj aplikácie, hraj hry.

Telefón voľný, kým hráš PRO

NORMAL: 10 MIN/DEŇ

S funkciou SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA sa vybraná aplikácia otvorí v plnej veľkosti na samostatnej obrazovke vnútri telefónu; vlastná obrazovka telefónu zostane voľná.

Presúvať súbory

Z PC do telefónu a späť; funguje aj presunutie myšou. Rovnaké názvy sa neprepisujú, stane sa z nich "názov (2)".

Čítať oznámenia a SMS

Oznámenia a prichádzajúce SMS z telefónu vidíš ako karty na obrazovke PC.

Pokračovať bezdrôtovo PRO

Prvé pripojenie káblom; potom ďalej cez tú istú wifi.

Zálohovať a synchronizovať PRO MAX

Kopíruj fotky a videá do PC prírastkovo; synchronizuj priečinok oboma smermi. Bez cloudu.

ČO POTREBUJEŠ

PC so 64-bitovým Windows 10 alebo 11 a asi 37 MB voľného miesta · telefón alebo tablet s Androidom: Android 5.0 alebo novší (Android 11 alebo novší pre zvuk a SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA) · USB kábel, ktorý prenáša dáta (na prvé pripojenie). Internet: na stiahnutie programu a na jednorazovú aktiváciu kľúča Pro/Pro Max. Licencia sa približne raz za mesiac krátko obnoví online. Program je pre **Android**; s iPhonom nefunguje.

PRVÝKRÁT

Inštalácia a príprava zariadenia

Otvorenie programu

Dvakrát klikni na **Mobile2PC.exe**; inštalácia nie je potrebná. Nechaj vedľa neho priečinok **scrcpy**. Ak Windows hlási "neznámy vydavateľ": **Ďalšie informácie > Napriek tomu spustiť** (program je podpísaný naším vlastným certifikátom; keďže nejde o kúpený certifikát, objaví sa toto upozornenie).

Sprievodca inštaláciou


Pri prvom spustení pripraví obrázkový sprievodca v 5 krokoch telefón krok za krokom a sám pokračuje, keď telefón rozpozná. Znova ho otvoríš takto: **NÁSTROJE > SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU**.

KROK	ČO UROBIŤ V TELEFÓNE
1. Režim vývojára	Nastavenia > Informácie o telefóne > Informácie o softvéri: **7-krát** ťukni na "Číslo zostavy". (Pri Pixel/Motorola priamo pod "Informácie o telefóne", pri Xiaomi pod "Všetky špecifikácie".)
2. Ladenie USB	Nastavenia > Možnosti pre vývojárov > **Ladenie USB**: ZAP. Sivé pri Samsungu: Zabezpečenie a ochrana osobných údajov > Automatické blokovanie > VYP.
3. Pripoj kábel	Pripoj telefón **dátovým** USB káblom. V okne zvoľ "Vždy povoliť z tohto počítača" > **POVOLIŤ**.

STAVOVÉ SVETLO (HORNÁ LIŠTA)

Červená	Telefón nie je pripojený. Skontroluj kábel a kroky vyššie.
Žltá	Telefón je viditeľný, ale čaká na potvrdenie. Potvrď v telefóne okno "Povoliť".
Zelená	Pripojené a pripravené. Ukazovateľ v strede karty OBRAZOVKA tiež zozelenie a ukáže "TELEFÓN PRIPRAVENÝ"; klikni na PRIPOJIŤ.


Krúžok batérie vpravo na hornej lište ukazuje stav nabitia telefónu a či sa nabíja. Výber jazyka je vľavo dole a je v každej verzii (26 jazykov); program sa spustí v jazyku PC a zapamätá si tvoju voľbu.




PRVÝKRÁT

Inštalácia a príprava zariadenia


1. Režim vývojára




2. Ladenie USB



Ladenie USB je sivé



3. Pripoj kábel




KARTA 1

OBRAZOVKA — ovládaj telefón z PC

TLAČIDLO / PREPÍNAČ	ČO ROBÍ
1 **PRIPOJIŤ**	Otvorí obrazovku telefónu v **samostatnom okne**. Ťukaj/posúvaj myšou, píš klávesnicou.
2 **ZVÄČŠIŤ + / ZMENŠIŤ - / DO POPREDIA**	Zväčší/zmenší okno telefónu (pomer strán zostane) alebo ho prenesie do popredia.
3 **Ctrl + ťahanie**	Priblíženie **vnútri** hry/aplikácie: v okne telefónu podrž Ctrl + ťahaj ľavým tlačidlom myši.
4 **ZAVRIEŤ**	Zatvorí okno telefónu (nahrávanie videa sa riadne dokončí).
5 **SNÍMKA OBRAZOVKY**	Uloží aktuálnu obrazovku telefónu ako PNG do **Pracovná plocha > Mobile2PC**.
6 **ZNOVA OTVORIŤ OBRAZOVKU / F5**	Keď sa okno telefónu zatvorí krížikom X alebo spojenie vypadne, program sa presunie do popredia a v strede sa objaví toto tlačidlo. Klikni naň alebo stlač **F5**: okno sa znova otvorí s rovnakými nastaveniami a pri SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA s **rovnakou aplikáciou**; zoznam sa nezobrazí. Ak si okno zatvoril tlačidlom ZAVRIEŤ, tlačidlo sa neobjaví; použi PRIPOJIŤ.
7 **OBRAZOVKA VYPNUTÁ / STLMIŤ**	Stmaví vlastnú obrazovku telefónu (batéria/súkromie) / neposiela zvuk telefónu do PC. Keď to zmeníš pri otvorenom okne, okno sa samo znova otvorí s novým nastavením.
8 **SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA** PRO NORMAL: 10 MIN/DEŇ	Aplikácia sa otvorí na samostatnej obrazovke vnútri telefónu; telefón zostane voľný. Podrobnosti na ďalšej strane.
9 **NAHRÁVAŤ VIDEO** PRO	Nahráva obrazovku počas pripojenia ako mp4 do **Pracovná plocha > Mobile2PC**. Ak sa nahrávanie vôbec nezačalo, prázdny súbor sa odstráni a zapíše do denníka na karte NÁSTROJE.
10 **GAMEPAD** PRO	Odovzdá telefónu gamepad pripojený k PC (hra musí gamepady podporovať).
11 **SCHRÁNKA** PRO	Zdieľa skopírovaný text medzi oboma zariadeniami. V Pro je predvolene zapnuté.

Tlačidlá, ktoré tvoja verzia nemá, sú **sivé so zámkom**; kliknutím sa funkcia nespustí, ale otvorí sa nákupný panel (pozri "Verzie a licencia").



SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA — telefón voľný, kým hráš

Zapnutie a výber aplikácie

Na karte OBRAZOVKA zapni **SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA** a klikni na **PRIPOJIŤ**. Otvorí sa okno **"APLIKÁCIA PRE SAMOSTATNÚ OBRAZOVKU"**: aplikácie telefónu sú uvedené v jazyku telefónu; filtruj poľom **Hľadať:**. Vyber jednu a klikni na **OTVORIŤ** (alebo dvakrát klikni): aplikácia sa otvorí v **plnej veľkosti** na samostatnej obrazovke, rovnako ako v telefóne. **PLOCHA** otvorí virtuálnu plochu telefónu bez aplikácie (pri Samsungu podobné DeX). **ZRUŠIŤ** zatvorí okno. Naposledy vybraná aplikácia je nabudúce predvybraná; ak sa zoznam nedá načítať, otvor PLOCHA.

Na čo slúži a obmedzenia

Aplikácia beží na **samostatnej obrazovke vnútri telefónu** a jej obraz ide do PC; vlastná obrazovka telefónu zostane voľná: medzitým môžeš používať WhatsApp, volať alebo prijať hovor. Keď okno zatvoríš, aplikácia sa nestratí; prejde na hlavnú obrazovku telefónu. **Vyžaduje Android 11 alebo novší**; niektorí výrobcovia ďalšie obrazovky blokujú. So zapnutou SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA sa OBRAZOVKA VYPNUTÁ ignoruje. Počas hovoru môže na PC vypadnúť zvuk hry (Android môže počas hovoru blokovať zvuk); obraz beží ďalej.

Bankové aplikácie sú čierne

Bankové a niektoré platobné aplikácie blokujú zrkadlenie svojej obrazovky **z bezpečnostných dôvodov**; v okne PC sú **čierne**. Nie je to chyba a je to rovnaké v každom programe na zrkadlenie; program na to upozorní pri otvorenom okne aj v zozname aplikácií. Tieto aplikácie používaj priamo v telefóne.

Bezplatná verzia: 10 minút skúšky denne

NORMAL: 10 MIN/DEŇ

SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA je funkcia Pro, ale vo **verzii Normal (zadarmo) ju môžeš skúšať spolu 10 minút denne**. Vedľa prepínača je **"Skúška: zostáva N min"**. Keď čas uplynie, samostatná obrazovka sa sama zatvorí, otvorená aplikácia prejde na hlavnú obrazovku telefónu a otvorí sa nákupný panel Pro; popis sa zmení na "Skúška: dnes vyčerpaná". Skúška sa obnovuje každú noc o polnoci (hodiny PC). Počítadlo je uložené iba v tomto počítači; ak je jeho záznam poškodený alebo vymazaný, dostaneš v ten deň 3 minúty. Pro a Pro Max nemajú časový limit.

KLÁVESY — hraj s klávesnicou a myšou

Umiestni klávesy na obraz hry PRO

Spusti hru (najlepšie v režime SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA) a potom na karte OBRAZOVKA klikni na **KLÁVESY**: otvorí sa aktuálny obraz hry. Pridávaj tlačidlami vpravo: **+ KLÁVES** (klikni na obrazovku, potom stlač kláves; kým kláves držíš, je toto miesto stlačené), **+ JOYSTICK** (pohybová páčka; predvolene W A S D, SHIFT na šprint), **+ POHĽAD MYŠOU** (pohyb myši sa zmení na ťahanie z tohto miesta: kamera/mierenie), **+ ĽAVÉ TLAČ.** / **+ PRAVÉ TLAČ.** (kde sú tlačidlá streľby a mierenia). Presunutím prvok premiestniš; kolieskom meníš veľkosť joysticku alebo rýchlosť pohľadu; dvojklikom zmeníš jeho kláves; pravým kliknutím ho zmažeš. **ULOŽIŤ**: profil sa uloží pre každú hru a v nej sa použije automaticky. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile a Free Fire majú štartovacie profily (**PREDVOLENÉ**); ak sa tvoje rozloženie v hre líši, posuň miesta.

Herný režim: F12

Keď je okno telefónu v popredí, stlač **F12**: vľavo hore v okne sa zobrazí **HERNÝ REŽIM ZAP.** a priradené klávesy a myš sa stanú dotykmi na telefóne. Ak má profil POHĽAD MYŠOU, myš otáča kamerou a kurzor zostáva v okne; **kláves vľavo od 1** kurzor uvoľní / znova zachytí. Na písanie alebo klikanie v ponukách stlač znova F12. Pri prepnutí do iného okna sa všetky držané prsty zdvihnú.

Ako to funguje, obmedzenia

Mapovanie klávesov len napodobňuje dotyky na obrazovke; na súbory hry nesiaha. Až 10 prstov naraz. Nameraný čas od klávesu k dotyku na telefóne: asi 7 ms (USB). Klávesnica a myš sa sledujú len vtedy, keď je okno telefónu v popredí (čo vtedy píšeš, ide aj tak do telefónu); pri vypnutom hernom režime sa okrem F12 nezachytáva žiadny kláves. Len Windows.

Riziko pre účet — prečítaj si

Mapovanie klávesov len napodobňuje dotyky na obrazovke; hru nemení. Napriek tomu niektoré hry (napr. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile) môžu hranie s klávesnicou/myšou na telefóne považovať za porušenie svojich pravidiel alebo ho zameniť za podvádzanie; tvoj účet môže byť dočasne alebo natrvalo obmedzený či zablokovaný. Skontroluj pravidlá hry; neodporúčame to používať v hodnotených ani online zápasoch. Používaš to na vlastné riziko. Program toto upozornenie zobrazí raz, pri prvom použití.

KARTA 2

SÚBORY — presúvaj súbory oboma smermi

TLAČIDLO / PREPÍNAČ	ČO ROBÍ
1 **POSLAŤ Z PC**	Pošle vybrané súbory do otvoreného priečinka v telefóne. Ak názov už existuje, nič sa neprepíše; uloží sa ako **"názov (2)"**.
2 **Presunutie myšou**	Pusti súbor na okno programu — ide rovno do telefónu.
3 **STIAHNUŤ DO PC**	Skopíruje vybrané súbory a priečinky (viac naraz s Ctrl/Shift) do **Pracovná plocha > Mobile2PC**; z existujúceho názvu sa stane **"názov (2)"**.
4 **OBNOVIŤ / PRIEČINOK VYŠŠIE**	Obnoví zoznam. Dvojklikom priečinok otvoríš; riadok PRIEČINOK VYŠŠIE hore ide o úroveň vyššie.
5 **VYMAZAŤ**	Po otázke vymaže vybrané položky v telefóne. Pri priečinku sa vymaže aj jeho obsah (nedá sa vrátiť).
6 **INŠTALOVAŤ APK** PRO	Nainštaluje do telefónu súbor .apk z PC.



KARTA 3

OZNÁMENIA — čítaj, čo prichádza do telefónu

TLAČIDLO / PREPÍNAČ	ČO ROBÍ
OZNÁMENIA	Vypíše oznámenia telefónu (aplikácia, názov, text) ako karty.
PRIJATÉ SMS	Zobrazí prichádzajúce SMS. (Niektoré telefóny čítanie SMS blokujú; správy sa aj tak zobrazia v Oznámeniach.)
ÚPLNÝ TEXT	Predvolene vypnuté. Pri zapnutí varuje; zobrazí aj úplný text bankových a 2FA oznámení, ktorý Android zvyčajne skrýva.
POSLAŤ SMS PRO	Zadaj číslo a text; správa sa otvorí vyplnená vo vlastnej aplikácii telefónu a v telefóne ťukneš na ODOSLAŤ.
VOLAŤ PRO	Po otázke zavolá z telefónu na zadané číslo.
ZACHYTIŤ OTP PRO	Zobrazí prichádzajúci overovací kód **na obrazovke**, nie v schránke. Predvolene vypnuté a pri zapnutí varuje: väčšina bánk zakazuje prenášať kódy na iné zariadenie.

NÁSTROJE — ďalšie funkcie

TLAČIDLO / PREPÍNAČ	ČO ROBÍ
1 **PRIPOJIŤ BEZDRÔTOVO** PRO	Pripojí sa bezdrôtovo k telefónu v tej istej wifi (prvé pripojenie káblom). **Android 11 a novší:** musí byť zapnuté **Možnosti pre vývojárov > Bezdrôtové ladenie**; program túto obrazovku otvorí, v prípade potreby si vypýta 6-miestny párovací kód a nájde telefón v sieti. Keď spojenie vypadne, sám sa ho pokúsi obnoviť.
2 **VIAC ZARIADENÍ** PRO	Pri viacerých pripojených zariadeniach sa v hornej lište objaví výber zariadenia (ikona telefónu + počet); program pracuje s vybraným a otvorená obrazovka naň prejde.
3 **INFO O ZARIADENÍ**	Zobrazí značku, model, verziu Androidu, batériu a úložisko.
4 **OTVORIŤ PRIEČINOK SÚBOROV**	Otvorí priečinok **Pracovná plocha > Mobile2PC**.
5 **LADENIE USB VYPNÚŤ**	Po skončení vypne v telefóne ladenie USB. Spojenie sa tým tiež preruší, to je v poriadku; na nové pripojenie ho znova zapni.
6 **ZABEZPEČENIE TELEFÓNU**	Otvorí stránku zabezpečenia telefónu; pri Samsungu je tam **Automatické blokovanie**. Program toto nastavenie sám vypnúť nemôže.
7 **SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU / PRÍRUČKA**	Znova ukáže obrázkové kroky prípravy / otvorí obrázkovú príručku (GUIDE.html, v jazyku programu).
8 **LICENCIA**	Sem vložíš kúpený licenčný kľúč; kľúč Pro/Pro Max sa hneď raz aktivuje cez internet. Pro / Pro Max sa odomknú po reštarte programu.
9 **DIAGNOSTIKA**	Skopíruje diagnostické informácie pre podporu **do schránky**; nič neodosiela, vložíš ich do svojho e-mailu.
10 **ZÁLOHOVAŤ FOTKY** PRO MAX	Kopíruje DCIM (Camera, Screenshots, Screen recordings), Movies a Pictures (s podpriečinkami) prírastkovo do **Pracovná plocha > Mobile2PC > foto-yedek** (iba nové súbory).
11 **ZÁLOHA KONTAKTOV** PRO MAX	**Zálohovať kontakty**: S telefónom pripojeným cez USB uloží mená, čísla, e-mail, firmu a adresu ako štandardný súbor .vcf do **Pracovná plocha > Mobile2PC > kisiler-yedek**: s dátumom, drží sa posledných 10, bez zmeny sa nič nové nezapíše. Bez fotiek; internet ani root netreba. **Obnoviť kontakty**: Pošle zvolený súbor .vcf do telefónu a otvorí jeho vlastnú obrazovku **importu**; tam potvrdíš. Program kontakty nemaže ani nemení. Ak sa obrazovka neotvorí: **Kontakty > Nastavenia > Importovať** a vyber **Download/Mobile2PC-kisiler.vcf**. Niektorí výrobcovia to môžu obmedziť.
12 **SYNCHRONIZOVAŤ PRIEČINOK** PRO MAX	Kopíruje chýbajúce súbory oboma smermi medzi **Pracovná plocha > Mobile2PC > senkron** a **Mobile2PC-Senkron** v telefóne (podpriečinky a mazanie sa nesynchronizujú).
13 **ZAMKNÚŤ PRI VZDIALENÍ** PRO MAX	Automaticky zamkne PC, keď sa stratí spojenie s telefónom.

Tmavý panel na karte NÁSTROJE je **denník**: každá akcia sa tam zapíše s časom; keď sa niečo pokazí, pozri sa najprv tam.

NÁSTROJE — ďalšie funkcie



VERZIE A LICENCIA

Normal / Pro / Pro Max

VERZIA	ČO OBSAHUJE
NORMAL — zadarmo	Obrazovka (myš + klávesnica), OBRAZOVKA VYPNUTÁ / STLMIŤ, snímka obrazovky, prenos súborov a presunutie myšou, čítanie oznámení a SMS, sprievodca inštaláciou, výber z 26 jazykov, **SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA: 10 minút skúšky denne**.
PRO — 19,95 € jednorazovo	Normal + neobmedzená SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA, nahrávanie videa, gamepad, synchronizácia schránky, inštalácia APK, posielanie SMS / volanie, zachytávanie OTP, bezdrôtové pripojenie, viac zariadení, HERNÉ KLÁVESY.
PRO MAX — 29,95 € jednorazovo	Pro + záloha fotiek, záloha kontaktov, synchronizácia priečinka, zamknutie pri vzdialení.

Zamknuté funkcie a nákupný panel

Funkcie, ktoré tvoja verzia nemá, nie sú skryté: sú **sivé so zámkom**. Kliknutím sa nespustia; otvorí sa malý panel s názvom funkcie, verziou, ktorá ju má, cenou a informáciou, že nejde o predplatné. **KÚPIŤ** otvorí platobnú stránku mobile2pc.com v predvolenom prehliadači (platba prebieha v prehliadači). **MÁM LICENČNÝ KĽÚČ** ťa vezme rovno do **NÁSTROJE > LICENCIA**. **ZAVRIEŤ** (alebo Esc) panel zatvorí. Otvorí sa iba po kliknutí; žiadne opakované pripomienky.

Zadanie licenčného kľúča

Vlož kľúč z nákupného e-mailu do okna **NÁSTROJE > LICENCIA** (medzery, zalomenia riadkov a úvodzovky sa odstránia automaticky). Kľúč Pro/Pro Max sa potom **raz aktivuje cez internet**: program pošle na mobile2pc.com iba kľúč a pseudonymizovaný súhrn tohto počítača, dostane podpísaný aktivačný certifikát a uloží ho; potom funguje offline. S internetom sa potichu obnovuje zhruba každých 30 dní; ak server nie je dosiahnuteľný ďalších 30 dní, Pro sa vypne a program beží ako Normal s tlačidlom SKÚSIŤ ZNOVA. Jeden kľúč sa dá aktivovať najviac na **2 počítačoch**; kľúč, za ktorý boli vrátené peniaze, sa zruší. Keď sa zobrazí "Licencia platná", zatvor program a **znova ho otvor**. Ak je kľúč chybný, zobrazí sa "Neplatná licencia" a program beží ako Normal; poškodený súbor s kľúčom ho tiež nezhodí.

Zasekol si sa? Tabuľka riešenia problémov

PRÍZNAK	PRÍČINA + RIEŠENIE
Ladenie USB je sivé	Blokuje ho **Automatické blokovanie** Samsungu: Nastavenia > Zabezpečenie a ochrana osobných údajov > Automatické blokovanie > VYP. Skratka (telefón pripojený): NÁSTROJE > **ZABEZPEČENIE TELEFÓNU**.
Pri Samsungu spojenie padá zhruba každých 30 min	Automatické blokovanie Samsungu sa môže nejaký čas po vypnutí **samo znova zapnúť a vypnúť ladenie USB** (namerané ~30 min). Vypni Automatické blokovanie; ak je na tej obrazovke voľba, ktorá ho automaticky znova zapína, vypni aj ju. Potom zapni ladenie USB, pripoj kábel a znova otvor okno telefónu klávesom **F5**.
Program telefón nevidí	Môže byť zapnutý **tethering cez USB**: Nastavenia > Pripojenia > Mobilný hotspot a zdieľanie pripojenia > Zdieľanie cez USB > VYP. Kábel môže byť iba nabíjací; použi dátový kábel.
Pripojené, ale "čaká na potvrdenie"	Potvrď v telefóne okno "Povoliť". Okno sa neobjavilo? Odpoj a znova pripoj kábel.
SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA zapnutá, ale žiadna obrazovka	Telefón môže mať **Android starší ako 11** alebo to výrobca blokuje. Vypni prepínač a pripoj sa normálne cez PRIPOJIŤ.
Nákupný panel namiesto SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA	Vo verzii Normal je dnešná 10-minútová skúška vyčerpaná; obnoví sa o polnoci.
Banková / platobná aplikácia je čierna	Z bezpečnostných dôvodov blokuje zrkadlenie; nie je to chyba. Používaj ju v telefóne.
Okno telefónu som zatvoril krížikom X	**ZNOVA OTVORIŤ OBRAZOVKU** na karte OBRAZOVKA, alebo **F5**.
"Neplatná licencia"	Skopíruj celý kľúč z nákupného e-mailu; stále nič: info@mobile2pc.com.
Pro sa neodomkne: okno "AKTIVÁCIA"	Kľúč sa musí na tomto počítači raz aktivovať cez internet: pripoj sa a stlač **SKÚSIŤ ZNOVA**. Ak hlási, že kľúč je použitý na 2 počítačoch: info@mobile2pc.com.
Názov súboru končí na "(2)"	Súbor s týmto názvom už existoval; program ho neprepísal a zvolil nový názov.
V hre sa nedá priblížiť	V okne telefónu podrž Ctrl + ťahaj ľavým tlačidlom myši.
Xiaomi / Redmi / POCO	V Možnostiach pre vývojárov zapni aj **Ladenie USB (Nastavenia zabezpečenia)**; môže byť potrebný účet Mi a SIM karta.
Huawei / Honor	Prepni USB z "Iba nabíjanie" na **Prenos súborov**.

Zabezpečenie a súkromie: Okrem kontroly aktualizácií sa verzia Normal nikdy nepripája na internet ani k žiadnemu serveru. Pri spustení program (aj bezplatná verzia) najviac raz denne zistí na mobile2pc.com, či existuje nová verzia; neposiela sa žiadny kľúč ani osobné údaje. Vypnutie: NÁSTROJE > Podpora > **KONTROLOVAŤ AKTUALIZÁCIE**. Pro/Pro Max posiela na mobile2pc.com iba kľúč a pseudonymizovaný súhrn počítača (solený hash; žiadne mená, súbory ani dáta telefónu), a to pri aktivácii a pri obnovení zhruba každých 30 dní. KÚPIŤ otvorí platobnú stránku v tvojom prehliadači. Oznámenia, správy a súbory zostávajú v tvojom PC. Čo program ukladá v tomto PC: nastavenia, licenčný kľúč a podpísaný aktivačný certifikát (**%APPDATA%\Mobile2PC**) a vo verzii Normal počítadlo skúšky SAMOSTATNÁ OBRAZOVKA (**deneme.dat** + **HKCU\Software\Mobile2PC**; iba dátum a využitý čas, podpísané; nejde o osobné údaje a nikam sa neodosielajú). Súbor programu je podpísaný spoločnosťou MA FA Global V.O.F. a pri spustení kontroluje podpis a vydavateľa: ak je zmenený alebo znova podpísaný niekým iným, neotvorí sa.

KONTAKT

Výrobca	MA FA Global V.O.F. · KvK 42103154
E-mail / web	info@mobile2pc.com · mobile2pc.com
Verzia	Mobile2PC v3.4.0 (Windows)