MOBILE2PC

K U L L A N I M K I L A V U Z U

Windows · v3.4.0

MA FA Global V.O.F. · info@mobile2pc.com

NE İŞE YARAR

Bu program nedir?

Mobile2PC, Android telefon veya tabletini bilgisayara bağlayan **tek bir programdır**. Cihazın ekranını bilgisayarda gösterir, fare ve klavye ile kullandırır, iki cihaz arasında dosya taşır, bildirimleri ve gelen SMS'leri bilgisayarda okutur.

Ücretsiz Normal sürüm, günlük güncelleme denetimi dışında internete ya da bir sunucuya **hiçbir bağlantı açmaz**. Pro/Pro Max anahtarı ilk girişte **bir kez internetle etkinleştirilir**. Günlük kullanım internetsizdir; lisans ayda bir kısa süre çevrimiçi yenilenir, internet yoksa 30 gün daha çalışır. Kablosuz mod yalnız kendi wifi ağındaki telefonuna bağlanır. Hesap yok, abonelik yok.

NELER YAPABİLİRSİN

Ekranı gör ve kullan

Ekran bilgisayarda ayrı bir pencerede açılır; fare ile dokun, kaydır, yaz. Uygulama aç, oyun oyna.

Oynarken telefon serbest PRO

NORMAL: 10 DK/GÜN

AYRI EKRAN ile seçtiğin uygulama telefonun içinde ayrı bir ekranda tam boy açılır; telefonun kendi ekranı serbest kalır.

Dosya taşı

Bilgisayardan telefona, telefondan bilgisayara; sürükleyip bırakmak da yeter. Aynı ad ezilmez, "ad (2)" olur.

Bildirim ve SMS oku

Telefona gelen bildirimleri ve SMS'leri bilgisayar ekranında kart kart gör.

Kablosuz devam et PRO

İlk bağlantı kabloyla; sonra aynı wifi üzerinden kablosuz devam.

Yedekle ve eşitle PRO MAX

Fotoğraf ve videoları bilgisayara artımlı çek; bir klasörü iki yöne eşitle. Bulut yok.

NE GEREKİR

Windows 10 ya da 11 (64 bit) bilgisayar, yaklaşık 37 MB boş yer · Android telefon ya da tablet: Android 5.0 ve üstü (ses aktarımı ve AYRI EKRAN için Android 11 ve üstü) · veri aktaran bir USB kablo (ilk bağlantı için). İnternet: programı indirmek ve Pro/Pro Max anahtarını bir kez etkinleştirmek için. Lisans ayda bir kısa süre çevrimiçi yenilenir. Program **Android** içindir; iPhone ile çalışmaz.

İLK KEZ

Kurulum ve cihazı hazırlama

Programı açma

Mobile2PC.exe'ye çift tıkla, kurulum gerekmez. **scrcpy** klasörü hep yanında dursun. Windows "bilinmeyen yayıncı" derse: **Daha fazla bilgi > Yine de çalıştır** (program kendi sertifikamızla imzalıdır; satın alınmış bir sertifika olmadığı için bu uyarı çıkar).

Kurulum sihirbazı


Program ilk açıldığında resimli 5 adımlı sihirbaz gelir ve telefonu adım adım hazırlar; telefon algılanınca kendisi ilerler. Sonradan tekrar açmak için: **ARAÇ > KURULUM SİHİRBAZI**.

ADIM	TELEFONDA NE YAPILIR
1. Geliştirici modu	Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım bilgisi: "Yapım numarası"na **7 kez** dokun. (Pixel/Motorola'da doğrudan "Telefon hakkında", Xiaomi'de "Tüm özellikler" altında.)
2. USB hata ayıklama	Ayarlar > Geliştirici seçenekleri > **USB hata ayıklama**: AÇ. Samsung'da gri ise: Güvenlik ve gizlilik > Otomatik blokla > KAPAT.
3. Kabloyu tak	Telefonu USB **veri** kablosuyla bağla. Çıkan pencerede "Bu bilgisayardan her zaman izin ver" > **İZİN VER**.


DURUM IŞIĞI (ÜST BAR)

Kırmızı	Telefon bağlı değil. Kabloyu ve yukarıdaki adımları kontrol et.
Sarı	Telefon göründü ama onay bekliyor. Telefondaki "İzin ver" penceresini onayla.
Yeşil	Bağlı ve hazır. EKRAN sekmesinin ortasındaki gösterge de yeşile döner ve "telefon hazır" der; BAĞLAN'a bas.

Üst barın sağındaki **pil halkası** telefonun şarj yüzdesini ve şarjda olup olmadığını gösterir. Dil seçici sol alttadır ve her sürümde açıktır (26 dil); program ilk açılışta bilgisayarın dilinde başlar, seçimin kaydedilir.









Kurulum ve cihazı hazırlama


1. Geliştirici modu




2. USB hata ayıklama



USB hata ayıklama gri, tıklanmıyor



3. Kabloyu tak




SEKME 1

EKRAN — telefonu bilgisayardan kullan

DÜĞME / ANAHTAR	NE YAPAR
1 **BAĞLAN**	Telefon ekranını **ayrı bir pencerede** açar. Fare ile dokun/kaydır, klavye ile yaz.
2 **BÜYÜT + / KÜÇÜLT - / ÖNE GETİR**	Telefon penceresini oran koruyarak büyütür/küçültür, öne getirir.
3 **Ctrl + sürükle**	Oyun/uygulama **içinde** yakınlaştırmak için telefon penceresinde Ctrl basılı tut + sol tıkla sürükle.
4 **KAPAT**	Telefon penceresini kapatır (video kaydını düzgün kapatır).
5 **EKRAN GÖRÜNTÜSÜ**	Telefonun o anki ekranını PNG olarak **Masaüstü > Mobile2PC**'ye kaydeder.
6 **EKRANI YENİDEN AÇ / F5**	Telefon penceresi X ile kapanınca ya da bağlantı kopunca program öne gelir, ortada bu düğme belirir. Tıkla ya da **F5**'e bas: aynı ayarlarla, AYRI EKRAN'da **aynı uygulamayla** tekrar açılır; liste sorulmaz. KAPAT ile kapattıysan düğme çıkmaz, BAĞLAN'ı kullan.
7 **EKRAN KAPALI / SESSİZ**	Telefonun kendi ekranını karartır (pil/gizlilik) / telefon sesini bilgisayara getirmez. Pencere açıkken değiştirirsen pencere yeni ayarla kendiliğinden yeniden açılır.
8 **AYRI EKRAN** PRO NORMAL: 10 DK/GÜN	Uygulama telefonun içinde ayrı ekranda açılır, telefon serbest kalır. Ayrıntı sonraki sayfada.
9 **VİDEO KAYDET** PRO	Bağlantı boyunca ekranı mp4 olarak **Masaüstü > Mobile2PC**'ye kaydeder. Kayıt hiç başlamadıysa boş dosyayı siler ve ARAÇ günlüğüne yazar.
10 **JOYSTICK** PRO	Bilgisayara bağlı oyun kumandasını telefona iletir (oyunun kumanda desteği olmalı).
11 **PANO SENKRONU** PRO	Kopyalanan yazıyı iki cihaz arasında paylaşır. Pro'da varsayılan açıktır.

Senin sürümünde olmayan düğmeler **gri ve kilit simgeli** görünür; tıklayınca özellik çalışmaz, satın alma paneli açılır (bkz. "Sürümler ve lisans").



AYRI EKRAN — oynarken telefon serbest

Aç ve uygulamayı seç

EKRAN sekmesinde **AYRI EKRAN** anahtarını aç, sonra **BAĞLAN**'a bas. **"AYRI EKRANDA AÇILACAK UYGULAMA"** penceresi açılır: telefondaki uygulamalar telefonun dilinde listelenir, **Ara:** kutusuyla süzersin. Birini seçip **AÇ**'a bas (ya da çift tıkla): uygulama ayrı ekranda telefondaki gibi **tam boy** açılır. **MASAÜSTÜ** uygulama seçmeden telefonun sanal masaüstünü açar (Samsung'da DeX benzeri). **VAZGEÇ** pencereyi kapatır. Son seçtiğin uygulama bir dahaki sefere hazır seçili gelir; liste alınamazsa MASAÜSTÜ ile açabilirsin.

Ne işe yarar, sınırları

Uygulama telefonun içinde **ayrı bir ekranda** çalışır, görüntüsü bilgisayara gelir; telefonun kendi ekranı serbest kalır: bu sırada WhatsApp yazabilir, arama yapabilir, gelen aramaya çıkabilirsin. Pencereyi kapatırsan uygulama kaybolmaz, telefonun ana ekranına geçer. **Android 11 ve üstü gerekir**; bazı üreticiler ayrı ekranı kapatmış olabilir. AYRI EKRAN açıkken EKRAN KAPALI yok sayılır. Konuşma sırasında oyun sesi bilgisayara gelmeyebilir (Android arama sırasında sesi kilitleyebilir); görüntü devam eder.

Banka uygulamaları siyah görünür

Banka ve bazı ödeme uygulamaları **güvenlik nedeniyle** ekranlarının yansıtılmasını engeller; bilgisayardaki pencerede **siyah** görünürler. Bu bir hata değildir, bütün yansıtma programlarında aynıdır; program bunu pencere açıkken ve uygulama listesinde hatırlatır. Bu uygulamaları doğrudan telefonda kullan.

Ücretsiz sürümde günde 10 dakika deneme

NORMAL: 10 DK/GÜN

AYRI EKRAN bir Pro özelliğidir, ama **Normal (ücretsiz) sürümde günde toplam 10 dakika** denenebilir. Anahtarın yanında **"Deneme: N dk kaldı"** yazar. Süre bitince ayrı ekran kendiliğinden kapanır, açık uygulama telefonun ana ekranına geçer ve Pro satın alma paneli açılır; etiket "Deneme: bugün bitti" olur. Deneme her gece yarısı (bilgisayarın saatine göre) yenilenir. Sayaç yalnız bu bilgisayarda tutulur; kaydı bozulur ya da silinirse o gün için 3 dakika verilir. Pro ve Pro Max'te süre sınırı yoktur.

TUŞ EŞLEME — oyunu klavye ve fareyle oyna

Tuşları oyunun görüntüsü üzerine yerleştir PRO

Oyunu aç (tercihen AYRI EKRAN'da), sonra EKRAN sekmesinde **TUŞ EŞLEME**'ye bas: oyunun o anki görüntüsü açılır. Sağdaki düğmelerle ekle: **+ TUŞ** (ekrana tıkla, sonra klavyede tuşa bas; tuş basılı durdukça o noktaya dokunulur), **+ JOYSTICK** (hareket çubuğu; varsayılan W A S D, SHIFT ile koşma), **+ FARE-BAKIŞ** (fare hareketi bu noktadan sürükleme olur: kamera/nişan), **+ SOL TIK** / **+ SAĞ TIK** (ateş ve nişan düğmelerinin yeri). Öğeyi sürükleyerek taşı; tekerlekle joystick boyutunu ya da bakış hızını değiştir; çift tıkla tuşunu değiştir; sağ tıkla sil. **KAYDET**: profil oyuna göre saklanır ve o oyunda kendiliğinden kullanılır. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Free Fire için hazır başlangıç profili vardır (**HAZIR PROFİL**); oyundaki düzenin farklıysa yerleri kaydır.

Oyun modu: F12

Telefon penceresi öndeyken **F12**'ye bas: pencerenin sol üstünde **OYUN MODU AÇIK** yazar, eşlenen tuşlar ve fare telefona dokunma olarak gider. Profilde FARE-BAKIŞ varsa fare kamerayı çevirir, imleç pencerede kalır; **1'in solundaki tuş** imleci serbest bırakır / geri alır. Yazı yazmak ya da menüde tıklamak için F12 ile oyun modunu kapat. Başka pencereye geçince basılı parmaklar kendiliğinden kalkar.

Nasıl çalışır, sınırlar

Tuş eşleme yalnız ekrana dokunmayı taklit eder; oyunun dosyalarına dokunmaz. Aynı anda 10 parmağa kadar. Tuştan telefondaki dokunmaya ölçülen süre yaklaşık 7 ms (USB). Klavye ve fare yalnız telefon penceresi öndeyken dinlenir (o sırada yazılanlar zaten telefona gider); oyun modu kapalıyken F12 dışında hiçbir tuşa dokunulmaz. Yalnız Windows.

Hesap riski — mutlaka oku

Tuş eşleme yalnız ekrana dokunmayı taklit eder, oyunu değiştirmez. Yine de bazı oyunlar (ör. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile) telefonda klavye/fare ile oynamayı kurallarına aykırı sayabilir veya hileyle karıştırabilir; hesabın geçici ya da kalıcı olarak kısıtlanabilir veya kapatılabilir. Oyunun kurallarını kontrol et; dereceli ve çevrimiçi maçlarda kullanmamanı öneririz. Kullanım riski sana aittir. Program bu uyarıyı ilk kullanımda bir kez gösterir.

SEKME 2

DOSYA — iki yöne dosya taşı

DÜĞME / ANAHTAR	NE YAPAR
1 **BİLGİSAYARDAN GÖNDER**	Seçtiğin dosyaları telefondaki açık klasöre yollar. Aynı adlı dosya varsa üzerine yazılmaz, **"ad (2)"** olarak kaydedilir.
2 **Sürükle-bırak**	Dosyayı program penceresine sürükleyip bırak — doğrudan telefona gider.
3 **BİLGİSAYARA AL**	Seçili dosya ve klasörleri (Ctrl/Shift ile çoklu seçim) **Masaüstü > Mobile2PC**'ye indirir; aynı ad varsa **"ad (2)"**.
4 **YENİLE / ÜST KLASÖR**	Listeyi tazeler. Klasöre çift tıklayarak girilir; en üstteki ÜST KLASÖR satırı bir üst klasöre çıkar.
5 **SİL**	Telefondaki seçili öğeleri siler; onay sorar. Klasör seçiliyse içindekiler de silinir (geri alınamaz).
6 **APK KUR** PRO	Bilgisayardaki bir .apk dosyasını telefona kurar.



SEKME 3

BİLDİRİM — telefona gelenleri oku

DÜĞME / ANAHTAR	NE YAPAR
BİLDİRİMLER	Telefondaki bildirimleri (uygulama, başlık, metin) kart kart listeler.
GELEN SMS	Gelen SMS'leri gösterir. (Bazı telefonlar SMS okuma iznini kapatır; o zaman Bildirimler yine gösterir.)
TAM METİN	Varsayılan kapalı. Açınca uyarı çıkar; banka ve 2FA bildirimlerinin Android'in gizlediği tam metnini de gösterir.
SMS GÖNDER PRO	Numara ve metni yaz; mesaj telefonun kendi uygulamasında dolu açılır, GÖNDER'e telefondan basarsın.
ARA PRO	Yazdığın numarayı onay sorup telefondan arar.
OTP YAKALA PRO	Gelen doğrulama kodunu **ekranda gösterir**, panoya kopyalamaz. Varsayılan kapalıdır ve açarken uyarı çıkar: bankaların çoğu kodun başka bir cihaza taşınmasını yasaklar.

SEKME 4

ARAÇ — ek işlevler

DÜĞME / ANAHTAR	NE YAPAR
1 **KABLOSUZ BAĞLAN** PRO	Aynı wifi'deki telefona kablosuz bağlanır (ilk bağlantı kabloyla). **Android 11 ve üstü:** telefonda **Geliştirici seçenekleri > Kablosuz hata ayıklama** açık olmalı; program o ekranı açar, gerekirse 6 haneli eşleştirme kodunu sorar ve telefonu ağda bulur. Bağlantı düşerse kendisi geri kurmayı dener.
2 **ÇOKLU CİHAZ** PRO	Birden fazla cihaz bağlıyken üst barda cihaz seçici çıkar (telefon simgesi + sayı); seçtiğin cihazla çalışılır, ekran açıksa görüntü yeni cihaza geçer.
3 **CİHAZ BİLGİSİ**	Marka, model, Android sürümü, pil ve depolama bilgisini yazar.
4 **DOSYA KLASÖRÜNÜ AÇ**	**Masaüstü > Mobile2PC** klasörünü açar.
5 **USB HATA AYIKLAMAYI KAPAT**	İşin bitince telefondaki USB hata ayıklamayı kapatır. Bağlantı da düşer, bu normaldir; tekrar bağlanmak için ayarı yeniden aç.
6 **TELEFON GÜVENLİK AYARLARI**	Telefonun güvenlik sayfasını açar; Samsung'da **Otomatik blokla (Auto Blocker)** oradadır. Program bu ayarı kendisi kapatamaz.
7 **KURULUM SİHİRBAZI / KULLANIM REHBERİ**	Resimli hazırlık adımlarını baştan gösterir / görsel rehberi (GUIDE.html, programın dilinde) açar.
8 **LİSANS**	Satın aldığın lisans anahtarını yapıştırdığın yer; Pro/Pro Max anahtarı o anda bir kez internetle etkinleştirilir. Program yeniden açılınca Pro / Pro Max açılır.
9 **TANI PAKETİ**	Destek için tanı bilgisini **panoya kopyalar**; hiçbir yere göndermez, sen e-postana yapıştırırsın.
10 **FOTO YEDEKLE** PRO MAX	DCIM (Camera, Screenshots, Screen recordings), Movies ve Pictures klasörlerini (alt klasörleriyle) **Masaüstü > Mobile2PC > foto-yedek**'e artımlı çeker (yalnız yenileri).
11 **KİŞİ YEDEĞİ** PRO MAX	**Kişileri Yedekle**: Telefon USB ile bağlıyken ad, numara, e-posta, kurum ve adresi **Masaüstü > Mobile2PC > kisiler-yedek**'e standart .vcf dosyası olarak kaydeder: tarihli, son 10 yedek tutulur, değişiklik yoksa yeni dosya yazılmaz. Fotoğraflar dahil değil; internet ve root gerekmez. **Kişileri Geri Yükle**: Seçtiğin .vcf'yi telefona gönderir ve telefonun kendi **içe aktar** ekranını açar; onayı orada verirsin. Program kişileri silmez, değiştirmez. Ekran açılmazsa: **Kişiler > Ayarlar > İçe aktar** ve **Download/Mobile2PC-kisiler.vcf**'i seç. Bazı üreticiler bunu kısıtlayabilir.
12 **KLASÖR SENKRONLA** PRO MAX	**Masaüstü > Mobile2PC > senkron** ile telefondaki **Mobile2PC-Senkron** arasında eksik dosyaları iki yöne kopyalar (alt klasör ve silme eşitlenmez).
13 **UZAKLAŞINCA KİLİTLE** PRO MAX	Telefonun bağlantısı kesilince bilgisayarı otomatik kilitler.

ARAÇ sekmesindeki koyu panel **olan bitenin kaydıdır**: her işlem saatiyle oraya yazılır; bir şey ters giderse önce oraya bak.

ARAÇ — ek işlevler



SÜRÜMLER VE LİSANS

Normal / Pro / Pro Max

SÜRÜM	NELER VAR
NORMAL — ücretsiz	Ekran (fare + klavye), EKRAN KAPALI / SESSİZ, ekran görüntüsü, dosya taşıma ve sürükle-bırak, bildirim ve SMS okuma, kurulum sihirbazı, 26 dil seçici, **AYRI EKRAN günde 10 dakika deneme**.
PRO — 19,95 € tek seferlik	Normal + sınırsız AYRI EKRAN, video kaydı, joystick, pano senkronu, APK kurma, SMS gönder / ara, OTP yakalama, kablosuz bağlantı, çoklu cihaz, OYUN TUŞ EŞLEME.
PRO MAX — 29,95 € tek seferlik	Pro + foto yedekleme, kişi yedeği, klasör senkronu, uzaklaşınca kilitleme.

Kilitli özellikler ve satın alma paneli

Senin sürümünde olmayan özellikler gizlenmez: **gri ve kilit simgeli** görünür. Tıklayınca özellik çalışmaz; tek ekranlık bir panel açılır: özelliğin adı, hangi sürümde olduğu ve fiyatı, abonelik olmadığı. **SATIN AL** varsayılan tarayıcında mobile2pc.com ödeme sayfasını açar (ödeme tarayıcıda yapılır). **LİSANS ANAHTARIM VAR** seni doğrudan **ARAÇ > LİSANS** penceresine götürür. **KAPAT** (ya da Esc) paneli kapatır. Panel yalnız sen tıklayınca açılır; tekrarlayan uyarı yoktur.

Lisans anahtarını girme

Ödemeden sonra e-postayla gelen anahtarı **ARAÇ > LİSANS** penceresine yapıştır (boşluk, satır sonu ve tırnaklar kendiliğinden temizlenir). Pro/Pro Max anahtarı o anda **bir kez internetle etkinleştirilir**: program mobile2pc.com'a yalnız anahtarı ve bu bilgisayarın takma adlı (pseudonim) özetini gönderir, imzalı bir etkinleştirme belgesi alıp saklar; sonra internetsiz çalışır. İnternet varsa yaklaşık 30 günde bir sessizce yenilenir; 30 gün daha ulaşılamazsa Pro kapanır, program TEKRAR DENE ile Normal çalışır. Bir anahtar en fazla **2 bilgisayarda** etkinleştirilir; iade edilen anahtar iptal olur. "Lisans geçerli" deyince programı kapatıp **yeniden aç**. Anahtar yanlışsa "Lisans geçersiz" der, program Normal çalışır; kayıtlı anahtar dosyası bozulursa da çökmez.

Takılırsan: sorun çizelgesi

BELİRTİ	SEBEP + ÇÖZÜM
USB hata ayıklama gri, tıklanmıyor	Samsung **Otomatik blokla (Auto Blocker)** engelliyor: Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Otomatik blokla > KAPAT. Kısayol (telefon bağlıyken): ARAÇ > **TELEFON GÜVENLİK AYARLARI**.
Samsung'da bağlantı ~30 dakikada bir kopuyor	Samsung Otomatik blokla, kapatıldıktan bir süre sonra (ölçümde ~30 dk) kendini **yeniden açıp USB hata ayıklamayı kapatabiliyor**. Otomatik blokla'yı kapat; o ekranda kendiliğinden yeniden açılma seçeneği varsa onu da kapat. Sonra USB hata ayıklamayı aç, kabloyu tak; telefon penceresini **F5** ile geri aç.
Program telefonu hiç görmüyor	**USB tethering** açık olabilir: Ayarlar > Bağlantılar > Mobil erişim noktası ve tethering > USB tethering > KAPAT. Kablo yalnız şarj kablosu olabilir; veri kablosu kullan.
Bağlı ama "onay bekliyor"	Telefondaki "İzin ver" penceresini onayla. Çıkmadıysa kabloyu çıkar tak.
AYRI EKRAN açık ama ekran gelmiyor	Telefon **Android 11'den eski** olabilir ya da üretici ayrı ekranı kapatmış. Anahtarı kapat, normal BAĞLAN.
AYRI EKRAN yerine satın alma paneli geliyor	Normal sürümde bugünkü 10 dakikalık deneme bitmiş; gece yarısı yenilenir.
Banka / ödeme uygulaması siyah	Güvenlik için yansıtmayı engelliyor; hata değil. Telefonda kullan.
Telefon penceresini X ile kapattım	EKRAN sekmesindeki **EKRANI YENİDEN AÇ** ya da **F5**.
"Lisans geçersiz"	Anahtarı satın alma e-postasından eksiksiz kopyala; sürerse info@mobile2pc.com.
Pro açılmıyor: "etkinleştirme" penceresi	Anahtar bu bilgisayarda bir kez internetle etkinleştirilmeli: internete bağlan, **TEKRAR DENE**. "2 bilgisayarda kullanılıyor" derse: info@mobile2pc.com.
Dosya adı "(2)" ile bitiyor	Aynı adlı dosya vardı; program ezmedi, yeni adla kaydetti.
Oyun içinde yakınlaştıramıyorum	Telefon penceresinde Ctrl basılı tut + sol tıkla sürükle.
Xiaomi / Redmi / POCO	Geliştirici seçenekleri içinde ayrıca **USB hata ayıklama (Güvenlik ayarları)** açılmalı; Mi hesabı ve SIM gerekebilir.
Huawei / Honor	USB modunu "Yalnızca şarj"dan **Dosya aktarımı**na al.

Güvenlik ve gizlilik: Normal sürüm, güncelleme denetimi dışında internete ya da bir sunucuya hiç bağlanmaz. Program (ücretsiz sürüm de) açılışta günde en fazla bir kez mobile2pc.com'dan yeni sürüm olup olmadığına bakar; anahtar ya da kişisel veri gönderilmez. Kapatmak için: ARAÇ > Destek > **GÜNCELLEMELERİ DENETLE**. Pro/Pro Max yalnız etkinleştirmede ve yaklaşık 30 günde bir yenilemede mobile2pc.com'a anahtarı ve bilgisayarın takma adlı (pseudonim) özetini (tuzlu hash; ad, dosya ya da telefon verisi değil) gönderir. SATIN AL ödeme sayfasını senin tarayıcında açar. Bildirim, mesaj ve dosyalar bilgisayarında kalır. Programın bu bilgisayarda sakladıkları: ayarlar, lisans anahtarı ve imzalı etkinleştirme belgesi (**%APPDATA%\Mobile2PC**) ve Normal'de AYRI EKRAN deneme sayacı (**deneme.dat** + **HKCU\Software\Mobile2PC**; yalnız tarih ve kullanılan süre, imzalı; kişisel veri değildir, hiçbir yere gönderilmez). Program dosyası MA FA Global V.O.F. adına imzalıdır ve açılırken imzayı ve yayıncıyı doğrular: değiştirilirse ya da başkası tarafından yeniden imzalanırsa açılmaz.

İLETİŞİM

Üretici	MA FA Global V.O.F. · KvK 42103154
E-posta / web	info@mobile2pc.com · mobile2pc.com
Sürüm	Mobile2PC v3.4.0 (Windows)